

Création d'une infrastructure supervisée avec intégration Linux



PROJET 2



1) MISE EN ŒUVRE DU PROJET

- **1.1)** Schéma d'architecture réseau
- **1.2)** Plan d'adressage

2) DOCUMENTATION TECHNIQUE

- **2.1)** Configuration pare-feu avec pfSense (primaire et secondaire)
- 2.2) Configuration d'un CARP

Active Directory - Service d'annuaire

2.3) Déploiement de l'Active Directory sur deux contrôleurs de domaine (SRV-AD-01 & SRV-AD-02)

DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol

2.4) Installation et configuration du service DHCP avec basculement sur les serveurs SRV-AD-01 et SRV-AD-02

- 2.5) Test du fonctionnement DHCP sur un poste client
- 2.6) Ajout des clients Windows au domaine supformation.lan

Serveur WSUS

2.7) Installation et configuration du service WSUS

GPO – Gestion des stratégies de groupe

- 2.8) Mise en place de GPO de sécurité et de gestion des utilisateurs
- 2.9) Déploiement de GPO pour l'environnement de travail

Configuration des serveurs Linux

Samba (serveur de fichiers)

3.0) Intégration d'un serveur Samba au domaine et mise en place de partages réseau accessibles depuis Windows

Serveur de monitoring

- Zabbix Solution de supervision et de monitoring
- **3.1)** Installation de Zabbix et déploiement des agents sur les machines Windows et Ubuntu
 - **3.2)** Configuration des agents dans la console d'administration Zabbix



1) MISE EN ŒUVRE DU PROJET

1.1) Schéma d'architecture réseau







1.2) Plan d'adressage

NAME	ADRESSE IP	MASK	PASSERELLE	os	ROLES	APPS/SOFTS
SRV-AD-01	192.168.100.10	255.255.255.0	192.168.100.254	WS2019	AD DS/DNS/DHCP	Zabbix Agents
SRV-AD-02	192.168.100.20	255.255.255.0	192.168.100.254	WS2019	AD DS/DNS/DHCP	Zabbix Agents
SRV-WSUS	192.168.100.17	255.255.255.0	192.168.100.254	WS2019	WSUS	Zabbix Agents
FRW-01	192.168.100.253	255.255.255.0		pfSense-CE-2.7.2	PARE-FEU	Zabbix Agents
FRW-02	192.168.100.252	255.255.255.0		pfSense-CE-2.7.2	PARE-FEU	Zabbix Agents
SRV- Monitoring	DHCP	DHCP	DHCP	Ubuntu 22.04	MONITORING	Zabbix
SRV-FILE	DHCP	DHCP	DHCP	Ubuntu 22.04	SRV FICHIERS	Zabbix Agents
PC01	DHCP	DHCP	DHCP	Ubuntu 22.04	CLIENT	GPO



2) DOCUMENTATION TECHNIQUE

2.1) Configuration pare-feu avec pfSense (primaire et secondaire

Préreguis de création des machines virtuelles ;

2 machines virtuelles (VM)

- Configuration :
 - 256 Mo de RAM
 - □ 1 processeur
 - □ 1 disque dur de 20 Go
 - 2 cartes réseau (1 en NAT, 1 en réseau interne (LAN))

Système d'exploitation : pfSense Community Edition 2.7.2

Sélection du mode de configuration avancé pour créer une machine virtuelle personnalisée.







Choix de la compatibilité matérielle avec Workstation 17.5 ou version ultérieure.

Which hardware f	eatures e compa	are needed tibility	for this	s virtual machine	2?
Hardware	Work	station 17.5	or late	er	~
Compatible	ES	X Server			
Compatible products:			Limitati	ions:	
Fusion 13.5 or later Workstation 17.5 or la	ter		128 G 32 pro 10 net 8 TB c 8 GB s memo	B memory ocessors twork adapters disk size shared graphics vry	•
		,			
Help		< Bac	k	Next >	Cancel

Sélection de l'option pour installer le système d'exploitation ultérieurement.

New Virtual Machine Wizard			\times
Guest Operating System Insi A virtual machine is like a p system. How will you instal	tallation hysical computer; I the guest operati	it needs an oj ng system?	perating
Install from:			
O Installer disc:			
No drives available		\sim	
◯ Installer disc image file (iso):			
C:\Users\bapti\Desktop\True	NAS-13.0-U6.7.is	• •	Browse
I will install the operating system The virtual machine will be control of the virtual machin	tem later. reated with a blan	k hard disk.	
Help	< Back	Next >	Cancel





Choix du système invité en tant que FreeBSD 12 64-bit, adapté à pfSense.

New Virtual Machine Wizard			\times
Select a Guest Operating System wi	stem Il be installed on	this virtual mach	nine?
Guest operating system			
Microsoft Windows Linux VMware ESX Other			
Version FreeBSD 12 64-bit			~
Help	< Back	Next >	Cancel

Nom de la machine virtuelle défini sur **FRW-01**, correspondant au premier pare-feu pfSense.

New Virtual Machine Wizard				×
Name the Virtual Machine What name would you like t	to use for this virt	tual machine?		
Virtual machine name: FRW-01				
C:\Users\bapti\Documents\Virtual	Machines\FRW-	01	Browse	
The default location can be change	d at Edit > Prefe	rences.		
	< Back	Next >	Cancel	





Configuration du processeur : 1 processeur avec 1 cœur alloué à la machine virtuelle.

New Virtual Machine Wizard	2	×
Processor Configuration Specify the number of proc	essors for this virtual machine.	
Processors		
Number of processors:	1 ~	
Number of cores per processor:	1 ~	
Total processor cores:	1	
Help	< Back Next > Cancel	

Attribution de 256 Mo de RAM à la machine virtuelle, conforme à la recommandation minimale du système invité.

Specify the a size must be	mount of memory allocated to this virtual machine. The memory a multiple of 4 MB.
128 GB 64 GB 32 GB	Memory for this virtual machine: 256 🔹 MB
16 GB	
8 GB	12.4 CR
4 GB	13.4 60
1 GB	Personmended memory
512 MB	256 MP
256 MB <	230 MB
28 MB	
64 MB	Guest OS recommended minimum:
32 MB	32 MB
ID MB	
4 MD	



Choix du type de connexion réseau, à adapter selon l'architecture prévue.

New Virtual Machine Wizard			×
Network Type What type of network do yo	ou want to add?		
Network connection			
O Use bridged networking Give the guest operating system network. The guest must have	m direct access t its own IP addre	to an external Eth ess on the externa	ernet al network.
 Use network address translation Give the guest operating system external Ethernet network compared 	on (NAT) m access to the nection using the	host computer's o host's IP addres	dial-up or s.
 Use host-only networking Connect the guest operating sy computer. 	ystem to a privat	e virtual network	on the host
O Do not use a network connection	on		
Help	< Back	Next >	Cancel





Sélection du contrôleur SCSI recommandé pour assurer la compatibilité avec l'OS 64 bits.

New Virtual Machine Wizard		\times
Select I/O Controller Types Which SCSI controller type	e would you like to use for SCSI virtual disks?	
I/O controller types		
SCSI Controller:		
BusLogic (Not available for	or 64-bit guests)	
LSI Logic (Recommended))	
O LSI Logic SAS		
O Paravirtualized SCSI		
Help	< Back Next > Cancel	





Choix du type de disque virtuel : SCSI, recommandé pour ses performances et sa compatibilité.

New Virtual	Machine Wizard			\times
Select a I What	Disk Type kind of disk do you wa	ant to create?		
Virtual disk	type			
O SCSI	(Recommended)			
○ NVMe				
Help		< Back	Next >	Cancel

Création d'un nouveau disque virtuel.





Définition de la taille du disque virtuel à 20 Go, en le scindant en plusieurs fichiers.

New Virtual Machine Wizard	×
Specify Disk Capacity How large do you want this disk to be?	
Maximum disk size (GB): 20.0 🔹	
Recommended size for FreeBSD 12 64-bit: 20 GB	
Allocate all disk space now.	
Allocating the full capacity can enhance performance but requires a physical disk space to be available right now. If you do not allocate space now, the virtual disk starts small and grows as you add data	ll of the all the to it.
Store virtual disk as a single file	
Split virtual disk into multiple files	
Splitting the disk makes it easier to move the virtual machine to and computer but may reduce performance with very large disks.	other
Help < Back Next >	Cancel

Récapitulatif de la configuration avant la création de la VM : tout est prêt, Finish.

Name: FRW-01 Location: C:\Users\bapti\Documents\Virtual Machines\FRW-01 Version: Workstation 17.5 or later Operating System: FreeBSD 12 64-bit Hard Disk: 20 GB, Split Memory: 256 MB Network Adapter: NAT Other Devices: CD/DVD, USB Controller, Sound Card	Name: FRW-01 Location: C:\Users\bapti\Documents\Virtual Machines\FRW-01 Version: Workstation 17.5 or later Operating System: FreeBSD 12 64-bit Hard Disk: 20 GB, Split Memory 256 MB
Location: C:\Users\bapti\Documents\Virtual Machines\FRW-01 Version: Workstation 17.5 or later Operating System: FreeBSD 12 64-bit Hard Disk: 20 GB, Split Memory: 256 MB Network Adapter: NAT Other Devices: CD/DVD, USB Controller, Sound Card Customize Hardware	Location: C:\Users\bapti\Documents\Virtual Machines\FRW-01 Version: Workstation 17.5 or later Operating System: FreeBSD 12 64-bit Hard Disk: 20 GB, Split Mamony 256 MB
Version: Workstation 17.5 or later Operating System: FreeBSD 12 64-bit Hard Disk: 20 GB, Split Memory: 256 MB Network Adapter: NAT Other Devices: CD/DVD, USB Controller, Sound Card	Version: Workstation 17.5 or later Operating System: FreeBSD 12 64-bit Hard Disk: 20 GB, Split
Operating System: FreeBSD 12 64-bit Hard Disk: 20 GB, Split Memory: 256 MB Network Adapter: NAT Other Devices: CD/DVD, USB Controller, Sound Card Customize Hardware	Operating System: FreeBSD 12 64-bit Hard Disk: 20 GB, Split
Hard Disk: 20 GB, Split Memory: 256 MB Network Adapter: NAT Other Devices: CD/DVD, USB Controller, Sound Card	Hard Disk: 20 GB, Split
Memory: 256 MB Network Adapter: NAT Other Devices: CD/DVD, USB Controller, Sound Card	Memory DEC MD
Network Adapter: NAT Other Devices: CD/DVD, USB Controller, Sound Card	Memory: 256 MB
Other Devices: CD/DVD, USB Controller, Sound Card Customize Hardware	Network Adapter: NAT
Customize Hardware	Other Devices: CD/DVD, USB Controller, Sound Card
	Customize Hardware





Configuration FRW-01 et FRW-02



On démarre les deux pare-feux pfSense pour procéder à leur installation

Installation du système FreeBSD pour pfSense







À l'écran des conditions d'utilisation, appuyez sur la touche **[ENTRÉE]** pour accepter et poursuivre l'installation.

Netgate Installer - v1.0-RC
Copyright and Distribution Notice
Copyright and Trademark Notices.
Copyright(c) 2004-2016. Electric Sheep Fencing, LLC ("ESF"). All Rights Reserved.
Copyright(c) 2014-2024. Rubicon Coммunications, LLC d/b/a Netgate ("Netgate"). All Rights Reserved.
All logos, text, and content of ESF and/or Netgate, including underlying HTML code, designs, and graphics used and/or depicted herein are protected under United States and international copyright and trademark laws and treaties, and may not be used or reproduced without the prior express written permission of ESF and/or Netgate.
"pfSense" is a registered trademark of ESF, exclusively licensed to Netgate, and may not be used without the prior express written
[Accept] [Dancel]

Sélectionnez « Install » à l'aide des flèches directionnelles, puis appuyez sur la touche [ENTRÉE].

	Не і соне
	Welcome to pfSense! Install Install pfSense Rescue Shell Launch a shell for rescue operations
Ē	OK 1 [Advanced Options] [Cancel]
Install pf	Sense with the selected configuration file





À cette étape, appuyer sur la touche **[ENTRÉE]** pour permettre à pfSense de configurer automatiquement la connexion réseau et accéder à Internet afin de poursuivre l'installation.

Netgate Ir 	istaller – vl.0-RC
	Network Installation

Sélectionnez l'interface em0, pour configurer le WAN puis appuyez sur [ENTRÉE].

Please se	lect the WAN inte	rface.	
em1	ем0 00:0c:29:16: ем1 00:0c:29:16:	85:66 (active) 85:70 (active)	
	[ОК]	[Cancel]	



Sélectionnez « Continue » pour poursuivre l'installation et appuyez sur [ENTRÉE].

Adjust the networ	k operation mode for the WAN (em0)
interface if nece	ssary.
>> Continue M Interface Mode V ULAN Settings U Use Local reso	Proceed with the installation DHCP (client) VLAN Tagging disabled
U USE IDEAT TESU	
	OX] [Cancel]

Sélectionnez em1 comme interface LAN, puis validez avec [ENTRÉE].

Please sele	ct the LAN	interface		
em1 e	o not assig M1 00:0c:29	n the LAN :16:05:70	interface (active)	
L OK	1 I SI	kip]	[Cancel]	

Laissez les paramètres proposés par défaut puis validez avec **[ENTRÉE]** pour continuer l'installation.

interface if necessa	ITY.
>> Continue M Interface Mode V VLAN Settings I IP Address D DHCPD Enabled S DHCPD Range Star E DHCPD Range End	Proceed with the installation STATIC ULAN Tagging disabled 192.168.1.1/24 true t 192.168.1.180 192.168.1.159
[C 0	ICancell



Confirmez l'assignation des interfaces en appuyant sur [ENTRÉE] pour continuer.

Detected: UMware Virtual Machine Please confirm the interface assignment to continue with the installation.
AN <mark>emi (active)</mark> URN em0 (active)
[Continue] [Assign/Configure] [Cancel]

Sélectionnez "Install CE" pour lancer l'installation de la version gratuite de pfSense.

This To p Sof NDI and Or s	e device does n urchase pfSens tware Store: h : 1724 5b19 5e select 'Retry elect 'Install	Active Sa ot have an e Plus: ttps://ыны. 40 fdd1 907 Validation CE' to ins	active pfSense netgate.com/pu b ' once purchase stall pfSense C	Plus sub rchase-pl is compl E sofware	us us lete. 2.	
	[Install CE	1 E Re	etry Validation	J [Cancel	1



Appuie sur [ENTRÉE] pour continuer l'installation avec ces paramètres recommandés.

Please select the File System type and the Partition Scheme.
>> Continue Proceed with the installation F File System ZFS (recommended default) P Partition Scheme GPT (compatible with MBR)
[OK] [Cancel]

Sélectionnez Stripe – No Redundancy puis validez en appuyant sur [ENTRÉE].

ct the ZFS Virtual Device cont	figuration
tripe Stripe - No Redundan	ncy
[OK] [Cancel]	
[OK] [Cancel]	

Sélectionnez le disque proposé avec la barre d'espace pour l'installation (ici, le disque de 20 Go), puis appuyez sur **[ENTRÉE].**



Salar	Disk Selection	
Selec	1 a0 20G (UMware, UMware Uirtual S)	
	[OK] [Cancel]	

Appuyez simplement sur la touche [ENTRÉE] pour valider l'étape et poursuivre l'installation.

Last Chance	Are you sure y	ou want to	destroy
the current	contents of the	following	disks:
	[Yes] [No 1	



Sélectionnez la version 2.7.2 Current Stable Release, puis appuyez sur **[ENTRER]** pour continuer l'installation.

INSTALLER = VI.0=RC
Software Version to Install
Select the version of pfSense CE to install.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
1991-2.7.2 Current Stable Release (2.7.2)
[0V]] [Cancel]

Puis patientez...





Après l'apparition du message confirmant la fin de l'installation, cliquez sur **[Reboot]** pour redémarrer le système.

Netgate Instal	ler - v1.0-RC	
	Comlete	
	Installation of offenes completet limits you	
	like to reboot into the installed system now?	
	[Reboot] [Shell]	

Votre installation est prête.

À présent, nous allons procéder à la configuration réseau de pfSense afin de permettre l'accès à son interface web, indispensable pour les prochaines opérations.

Même opération pour FRW-02.





Configuration du pare-feu principal (FRW-01)

Le pare-feu principal FRW-01 a été configuré avec les paramètres suivants :

- Interface WAN : attribution de l'adresse IP via DHCP
- Interface LAN : adresse IP statique 192.168.100.253/24

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE	(amd64) on pfSense ***
WAN (wan) -> емØ -> v4 LAN (lan) -> ем1 -> v4	/DHCP4: 192.168.47.133/24 : 192.168.100.253/24
0) Logout (SSH only) 1) Assign Interfaces 2) Set interface(s) IP address 3) Reset webConfigurator password 4) Reset to factory defaults 5) Reboot system 6) Halt system 7) Ping host 8) Shell	9) pfTop 10) Filter Logs 11) Restart webConfigurator 12) PHP shell + pfSense tools 13) Update from console 14) Enable Secure Shell (sshd) 15) Restore recent configuration 16) Restart PHP-FPM
Enter an option:	

Configuration du pare-feu secondaire (FRW-02)

Le pare-feu secondaire FRW-02 a été configuré avec les paramètres suivants :

- Interface WAN : attribution de l'adresse IP via DHCP
- Interface LAN : adresse IP statique 192.168.100.252/24

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE	(amd64) on pfSense ***
WAN (wan) -> ем0 -> v4/ LAN (lan) -> ем1 -> v4	/DHCP4: 192.168.47.134/24 : 192.168.100.252/24
 Ø) Logout (SSH only) 1) Assign Interfaces 2) Set interface(s) IP address 3) Reset webConfigurator password 4) Reset to factory defaults 5) Reboot system 6) Halt system 7) Ping host 8) Shell 	9) pfTop 10) Filter Logs 11) Restart webConfigurator 12) PHP shell + pfSense tools 13) Update from console 14) Enable Secure Shell (sshd) 15) Restore recent configuration 16) Restart PHP-FPM
Enter an option:	





On procède à la configuration des serveurs **SRV-AD-01** et **SRV-AD-02**, qui permettront notamment d'accéder aux interfaces web des pare-feux **pfSense**.

Prérequis

- 2 machines virtuelles (VM)
 - Configuration :
 - 2 Go de mémoire vive
 - □ 2 processeurs
 - □ 1 disque dur de 60 Go
 - □ 1 carte réseau (LAN)
- Système d'exploitation : Windows Server 2019

Configuration SRV-AD-01 :

		Device datas
evice	Summary	Device status
Memory	2 GB	Connected
Processors	2	Connect at power on
Hard Disk (NVMe)	60 GB Auto detect	Network connection
Network Adapter	LAN Segment	Bridged: Connected directly to the physical network
USB Controller	Present	Realizate abusical network connection state
Sound Card	Auto detect	
Display	Auto detect	NAT: Used to share the host's IP address
		Host-only: A private network shared with the host
		 Custom: Specific virtual network
		VMnet0 ~
		O LAN segment:
		lan01.lan 🗸





Configuration de SRV-AD-02 :

Device	Summary	Device status
🕮 Memory	2 GB	Connected
Processors	2	Connect at power on
Hard Disk (NVMe)	60 GB	
💿 CD/DVD (SATA)	Using file C:\Users\bapti\Des	Network connection
🔁 Network Adapter	LAN Segment	Bridged: Connected directly to the physical network
🚭 USB Controller	Present	Replicate physical network connection state
Sound Card	Auto detect	Out To Used to share the heads To address
Display	Auto detect	O NAT: Used to share the host's IP address
		Host-only: A private network shared with the host
		Custom: Specific virtual network
		VMnet0 ~
		O LAN segment:
		lan01.lan V

On peut dans un premier temps démarrer les deux serveurs pour procéder à l'installation de base de Windows Server 2019.





Dans un premier temps, choisissez les paramètres de langue, de format horaire et de clavier selon vos préférences, puis cliquez sur **Suivant** pour lancer l'installation de Windows Server 2019.

Installation de Windows	
Windows Server* 2019	
Langue à installer : Français (France)	•
Format horaire et monétaire : Français (Françe)	•
Clavier ou méthode d'entrée :	
Claver ou methode d'entrée. Prançais	
Entrez la langue et les préférences de votre choix et cliquez sur Suivant pour cor	ntinuer.
@ 2012 Lineard Concerning Tour destructures	Suivant

Cliquez sur Installer maintenant pour lancer l'installation de Windows Server 2019.



4 Installation de Windows		
	Windows Server* 2019	
	Inst <u>a</u> ller maintenant	
Páparar l'ordinateur		
Keparer Tordinateur	its réservés.	

Patientez...

Sélectionnez **Windows Server 2019 Standard (expérience de bureau)**, puis cliquez sur **Suivant** pour bénéficier de l'interface graphique complète.



Vindows Server 2019 Standard x64 05/08/2021 Vindows Server 2019 Standard (expérience de bureau) x64 05/08/2021 Vindows Server 2019 Datacenter x64 05/08/2021 Vindows Server 2019 Datacenter (expérience de bureau) x64 05/08/2021 scription : te option installe l'environnement graphique Windows complet, qui utilise de l'espace disque pplémentaire. Il peut être utile si vous souhaitez utiliser le bureau Windows ou une application i en a besion.	05/08/2021	x64	and a second
Vindows Server 2019 Standard (expérience de bureau) x64 05/08/2021 Vindows Server 2019 Datacenter x64 05/08/2021 Vindows Server 2019 Datacenter (expérience de bureau) x64 05/08/2021 scription : te option installe l'environnement graphique Windows complet, qui utilise de l'espace disque pplémentaire. Il peut être utile si vous souhaitez utiliser le bureau Windows ou une application i en a besion.	05 000 00004		Windows Server 2019 Standard
Vindows Server 2019 Datacenter x64 05/08/2021 Vindows Server 2019 Datacenter (expérience de bureau) x64 05/08/2021 scription : tte option installe l'environnement graphique Windows complet, qui utilise de l'espace disque pplémentaire. Il peut être utile si vous souhaitez utiliser le bureau Windows ou une application i en a besion.	05/08/2021	x64	Windows Server 2019 Standard (expérience de bureau)
Vindows Server 2019 Datacenter (expérience de bureau) x64 05/08/2021 scription : tte option installe l'environnement graphique Windows complet, qui utilise de l'espace disque pplémentaire. Il peut être utile si vous souhaitez utiliser le bureau Windows ou une application i en a besion.	05/08/2021	x64	Windows Server 2019 Datacenter
scription : tte option installe l'environnement graphique Windows complet, qui utilise de l'espace disque pplémentaire. Il peut être utile si vous souhaitez utiliser le bureau Windows ou une application i en a besoin.	05/08/2021	x64	Windows Server 2019 Datacenter (expérience de bureau)
			ui en a besoin.
	de l'espace dis ou une applicat	mplet, qui utilise de ureau Windows ou	iption : option installe l'environnement graphique Windows co ómentaire. Il peut être utile si vous souhaitez utiliser le b n a besoin.

Cochez **"J'accepte les termes du contrat de licence"**, puis cliquez sur **Suivant** pour continuer l'installation.

	/otre utilisation du prés fuquel vous avez acquis 'utilisation de ce logicie autorisé à utiliser ce log de Microsoft ou de l'un	ent logiciel est régie par les termes du contrat de licence au titre i ledit logiciel. Si vous êtes un client de licence en volume, l est régie par votre contrat de licence en volume. Vous n'êtes pas iciel si vous n'avez pas acquis une licence valide du logiciel auprès de ses distributeurs agréés.
JLAID:Sept2018_V_fr-fr	EULAID:Sept2018_V_fr-	fr



Sélectionnez **"Personnalisé : installer uniquement Windows (avancé)"**, afin de procéder à une installation propre du système d'exploitation.

Mise à niveau applications	installer Windows et conserver les fichi	iers, les paramètres et les
Avec cette option Cette option n'es cours d'exécution	, les fichiers, les paramètres et les applications : disponible que lorsqu'une version prise en cha sur l'ordinateur.	sont déplacés vers Windows. Irge de Windows est déjà en
Personnalisé : Avec cette option Windows. Pour a l'aide du disque o continuer.	Installer uniquement Windows (avancé) , les fichiers, les paramètres et les applications r sporter des modifications aux partitions et aux l installation. Nous vous recommandons de sau	ne sont pas déplacés vers ecteurs, démarrez l'ordinateur à vegarder vos fichiers avant de

Choisissez le lecteur avec l'espace non alloué, puis cliquez sur **Suivant** pour lancer l'installation de Windows Server 2019.

Nom		Taille totale	Espace libre	Туре
Lecteur 0 Espa	ice non alloué	60.0 Go	60.0 Go	
≁ Act <u>u</u> aliser	Supp <u>r</u> imer	<u>Formater</u>	* Nouv <u>e</u>	280





Patientez...

Définissez un mot de passe pour le compte **Administrateur**, confirmez-le dans le champ en dessous, puis cliquez sur **Terminer** pour finaliser la configuration.

Paramètres de personnalisation			
Tapez un mot de passe p connecter automatiquen	Tapez un mot de passe pour le compte Administrateur intégré que vous pouvez utiliser pour vous connecter automatiquement à cet ordinateur.		
Nom d'utilisateur			
Mot de passe	•••••		
Entrez de nouveau le mot de passe	•••••	ب	
niot de passe			
¢			

Vous êtes désormais connecté à votre environnement Windows Server.

On va maintenant configurer les paramètres réseau de chaque serveur.

Effectuez un clic droit sur l'icône réseau en bas à droite, puis cliquez sur **"Ouvrir les paramètres réseau et Internet"** afin d'accéder aux options de configuration de l'adresse IP.









Cliquez sur "Modifier les options d'adaptateur".

Paramètres	– 🗆 X
Accueil Rechercher un paramètre P	État Modifier les propriétés de connexion
🖨 État	Afficher les réseaux disponibles
ም고 Ethernet	Modifier vos paramètres réseau
ි Accès à distance	Modifier les options d'adaptateur Affichez les cartes réseau et modifiez les paramètres de connexion.
% VPN⊕ Proxy	Options de partage Décidez des contenus que vous souhaitez partager sur les réseaux auxquels vous vous connectez.
	Afficher vos propriétés réseau
	Pare-feu Windows
	Centre Réseau et partage
	Réinitialisation du réseau





Clic droit sur Ethernet0 > Propriétés > Protocole IPv4 attribue

😰 Connexions réseau		-		\times
A 😰 « Réseau et Internet » Connexions réseau » V 💩 Rechercher dans : Connexions,				
Organiser 🔻		10 m		?
Ethernet0 Réseau non identifié Intel(R) 82574L Gigabit Network C				

STG-AD-01

Propriétés de : Protocole Internet versi	ion 4 (TCP/IPv4) X				
Général					
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.					
Obtenir une adresse IP automatiq	uement				
• Utiliser l'adresse IP suivante :					
Adresse IP :	192 . 168 . 100 . 10				
Masque de sous-réseau :	255 . 255 . 255 . 0				
Passerelle par défaut :	192 . 168 . 100 . 254				
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement					
• Utiliser l'adresse de serveur DNS s	suivante :				
Serveur DNS préféré :	192 . 168 . 100 . 10				
Serveur DNS auxiliaire :					
Valider les paramètres en quittant Avancé					
	OK Annuler				



SRV-AD-02

Propriétés de : Protocole Internet versi	ion 4 (TCP/IPv4) X				
Général					
Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.					
Obtenir une adresse IP automatiq	uement				
• Utiliser l'adresse IP suivante :					
Adresse IP :	192 . 168 . 100 . 20				
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0				
Passerelle par défaut :	192 . 168 . 100 . 254				
Obtenir les adresses des serveurs	DNS automatiquement				
Utiliser l'adresse de serveur DNS s	suivante :				
Serveur DNS préféré :	192 . 168 . 100 . 10				
Serveur DNS auxiliaire :					
🗌 Valider les paramètres en quittan	t Avancé				
	OK Annuler				



2.2) Configuration d'un CARP

Une fois connecté à l'interface web de pfSense, une configuration initiale du pare-feu vous sera proposée. Cliquez simplement sur "**Next**" pour poursuivre.

pfisense.	System -	Interfaces -	Firewall -	Services -	VPN -	Status 🕶	Diagnostics -	Help 👻	•
WARNING: Th	e 'admin' acco	ount password is	s set to the de	fault value. C	Change the	e password	in the User Man	ager.	
Wizard /	pfSense	Setup /							0
Step									
pfSense Se	tup								
	Wel	come to pfS	ense® sof	tware!					
	This	wizard will prov	ide guidance	through the i	nitial confi	guration of	pfSense.		
	The	wizard may be	stopped at any	y time by clic	king the lo	go image a	at the top of the s	creen.	
	pfSe	nse® software	is developed	d and mainta	ained by I	letgate®			
	Lea	m more							
	»	Next							



Le message d'information concernant le support 24/7 de Netgate apparaît ensuite. Cliquez sur **"Next"** pour continuer.

<i>pf</i> isense	System - Interfaces - Firewall - Services - VPN - Status - Diagnostics - Help -	G
WARNING:	The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.	
Wizard /	/ pfSense Setup / Netgate® Global Support is available 24/7	0
Step 1 of 9		
Netgate®	Global Support is available 24/7	
	Our 24/7 worldwide team of support engineers are the most qualified to diagnose your issue and resolv branch office to enterprise — on premises to cloud.	e it quickly, from
	We offer several support subscription plans tailored to fit different environment sizes and requirements, around the world choose Netgate support because:	Many companies
	Support is available 24 hours a day, seven days a week, including holidays.	
	 Support engineers are located around the world, ensuring that no support call is missed. Our support engineers hold many prestigious network engineer certificates and have years of ha with networking. 	nds-on experience
	Learn more	
	>> Next	

Vous pouvez modifier ici le nom d'hôte du routeur si nécessaire, puis cliquez sur **"Next"** pour poursuivre.

General Informat	lion
	On this screen the general pfSense parameters will be set.
Hostname	pfSense ×
	Name of the firewall host, without domain part.
	Examples: pfsense, firewall, edgefw
Domain	home.arpa
	Domain name for the firewall.
	Examples: home.arpa, example.com
	Do not end the domain name with '.local' as the final part (Top Level Domain, TLD). The 'local' TLD is widely used by mDNS
	(e.g. Avahi, Bonjour, Rendezvous, Airprint, Airplay) and some Windows systems and networked devices. These will not network correctly if the router uses 'local' as its TLD. Alternatives such as 'home.arpa', 'local.lan', or 'mylocal' are safe.
	The default behavior of the DNS Resolver will ignore manually configured DNS servers for client queries and query root DNS servers directly. To use the manually configured DNS servers below for client queries, visit Services > DNS Resolver and enable DNS Query Forwarding after completing the wizard.
Primary DNS Server	
Secondary DNS Server	
Override DNS	V
	Allow DNS servers to be overridden by DHCP/PPP on WAN
	>> Next



Choisissez le fuseau horaire approprié, ici **Europe/Paris**, afin d'éviter toute désynchronisation du pare-feu avec les machines du réseau LAN. Un mauvais paramètre horaire pourrait entraîner des dysfonctionnements au niveau du routage et des services réseau.

ime Server Info	rmation					
	Please enter the time, date and time zone.					
Time server	2.pfsense.pool.ntp.org					
hostname	Enter the hostname (FQDN) of the time server.					
Timezone	Europe/Paris	~				
	>> Next					

Cliquez sur Next pour poursuivre la configuration.

L'adresse IP LAN du pare-feu primaire est configurée en 192.168.100.253 avec un masque /24, conformément au plan d'adressage, **Next**.

Modifiez impérativement le mot de passe administrateur pour sécuriser le routeur, puis cliquez sur **Next**. Pensez à enregistrer ce mot de passe dans un gestionnaire comme KeePass si plusieurs personnes doivent y accéder.

Set Admin WebG	UI Password
	On this screen the admin password will be set, which is used to access the WebGUI and also SSH services if enabled.
Admin Password	•••••
Admin Password AGAIN	•••••••••••••
	>> Next

Cliquez sur Reload et patientez le temps que les configurations s'appliquent.

PROJET 2



BTSSID.

Reload configuration			
	Click 'Reload' to reload pfSense with new changes.		
	>> Reload		

Patientez, puis Finish pour confirmer et quittez la configuration globale du routeur.

Wizard / pfSense Setup / Wizard completed.				
	Step 0 of 0			
Wizard completed.				
	CongratulationsI pfSense is now configured.			
	We recommend that you check to see if there are any software updates available. Keeping your software up to date is a things you can do to maintain the security of your network.			
	Check for updates			
	Remember, we're here to help.			
	Click here to learn about Netgate 24/7/365 support services.			
	User survey			
	Please help all the people involved in improving and expanding pfSense software by taking a moment to answer this sh anonymous) Anonymous User Survey			
	Useful resources.			
	 Learn more about Netgate's product line, services, and pfSense software from our website To learn about Netgate appliances and other offers, visit our store Become part of the pfSense community. Visit our forum Subscribe to our newsletter for ongoing product information, software announcements and special offer 			
	Finish			

Depuis le tableau de bord, aller dans le menu Firewall puis sélectionner Virtual IPs.

ces 🗸	Firewall -	Services -	VPN	
	Aliases			
	NAT			
_	Rules			
	Schedules			
1	Traffic Shaper			
)0.10 (l	Virtual IPs			
chine			-	


Virtual IP Address				
Virtual IP address	Interface	Туре	Description	Actions
				+ Add

Une fois dans l'onglet *Virtual IPs*, sélectionner le type **CARP**, renseigner les paramètres nécessaires puis cliquer sur *Save* pour valider la configuration.

Edit Virtual IP	
Түре	○ IP Alias
Interface	LAN
Address type	Single address V
Address(es)	192.168.100.254 / 24 ✓ The mask must be the network's subnet mask. It does not specify a CIDR range. ✓
Virtual IP Password	Enter the VHID group password. Confirm
VHID Group	1 V Enter the VHID group that the machines will share.
Advertising frequency	1 0 Skew The frequency that this machine will advertise. 0 means usually master. Otherwise the lowest combination of both values in the cluster determines the master.
Description	LAN CARP A description may be entered here for administrative reference (not parsed).
	B Save

Virtual IP Address				
Virtual IP address	Interface	Туре	Description	Actions
192.168.100.254/24 (vhid: 1)	LAN	CARP	LAN CARP	e 🖉 💼



La configuration du CARP sur le pare-feu secondaire **FRW-02** s'effectue de la même manière que sur FRW-01.

Accéder à l'interface web via l'adresse : http://192.168.100.252/, puis aller dans Firewall > Virtual IPs.

ces 🕶	Firewall -	Services 🗸	VP			
	Aliases					
	NAT					
_	Rules	- 1				
	Schedules					
1	Traffic Sha	per				
)0.20 (l	Virtual IPs					
chine						
Virt	ual IP Addr	ess				
Virtua	I IP address		Interface	Туре	Description	Actions

Dans Virtual IPs, sélectionner le type "CARP" et renseigner les paramètres indiqués cidessous, puis cliquer sur "Save".



Edit Virtual IP				
Түре				er
Interface	LAN	~		
Address type	Single address	~		
Address(es)	192.168.100.254 The mask must be the network's subnet mask	c. It does not specif	fy a CIDR range.	/ 24 🗸
Virtual IP Password	•••• Enter the VHID group password.		Confirm	
VHID Group	1 Enter the VHID group that the machines will s	► hare.		
Advertising frequency	1 Base The frequency that this machine will advertise the cluster determines the master.	O means usually	0 Skew master. Otherwise the le	✓ owest combination of both values in
Description	LAN CARP A description may be entered here for administ	strative reference ((not parsed).	
	B Save			

Virtual IP Address				
Virtual IP address	Interface	Туре	Description	Actions
192.168.100.254/24 (vhid: 1)	LAN	CARP	LAN CARP	D 🗇

Pour vérifier le bon fonctionnement du **CARP**, se rendre dans l'interface web de chaque parefeu, puis accéder à : *Status > CARP (failover)*.



BTSSID.



À ce stade, le pare-feu **FRW-01** apparaît en tant que « **MASTER** ».

Status / CARP			≢ ⊡ 😧
CARP Maintenance	Enter Persistent CARP Maintenance Mod	le	
CARP Status			
Interface and VHID	Virtual IP Address	Description	Status
LAN@1	192.168.100.254/24	LAN CARP	MASTER
State Synchronization Sta	atus		
State Creator Host IDs: • 8a698ec8 (This node)			
When state synchronization is a state synchronization.	enabled and functioning properly the list of sta	te creator host IDs will be identical	on each node participating in
The state creator host ID for the changed, the old ID will remain	is node can be set to a custom value under Sy until all states using the old ID expire or are re	rstem > High Avail Sync. If the state emoved.	e creator host ID has recently



Le pare-feu FRW-02 est quant à lui en position « BACKUP ».

Status / CARP			⊉ Ш 🕄
CARP Maintenance			
Temporarily Disable CARP	Enter Persistent CARP Maintenance Model	de	
CARP Status			
Interface and VHID	Virtual IP Address	Description	Status
LAN@1	192.168.100.254/24	LAN CARP	U BACKUP
State Synchronization State	IS		
State Creator Host IDs:			
() (1113 Hode)			
When state synchronization is ena state synchronization.	abled and functioning properly the list of sta	ate creator host IDs will be identical	on each node participating in
The state creator host ID for this r changed, the old ID will remain ur	node can be set to a custom value under S till all states using the old ID expire or are r	ystem > High Avail Sync. If the state emoved.	creator host ID has recently



Active Directory – Service d'annuaire

2.3) Déploiement de l'Active Directory sur deux contrôleurs de domaine (SRV-AD-01 & SRV-AD-02)

Tout d'abord, pensez à renommer votre machine avec le nom défini dans le plan, en accédant à **Paramètres > Système > Informations système, puis en cliquant sur Renommer ce PC**.

Paramètres	
ය Accueil	Informations système
Rechercher un paramètre	Renommer votre PC
Système	Renommer votre PC
句)) Son	Vous pouvez utiliser une combinaison de lettres, de traits d'union et de chiffres.
Notifications et actions	SRV-AD-01 ×
Assistant de concentration	
O Alimentation et mise en v	Suivant Annuler
Stockage	processeur x64
B Mode tablette	Stylet et fonction tactile La fonctionnalité d'entrée tactile ou avec un stylet n'est pas disponible sur cet écran
H Multitäche	Renommer ce PC
✓ Bureau à distance 1	
Informations système	Spécifications de Windows

Une fois le nom modifié, redémarrez la machine pour que le changement soit pris en compte.



BTS^{SID.}

Installation de l'Active Directory sur SRV-AD-01

Accéder à **Gérer > Ajouter des rôles et fonctionnalités**, puis cliquer directement sur **Suivant** pour lancer l'installation.



Cocher "Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité", puis cliquer sur Suivant.





Sélectionner le serveur SRV-AD-01 dans la liste, puis cliquer sur Suivant.

Avant de commencer Type d'installation Sélection du serveur	Sélectionnez le serve Sélectionner un s Sélectionner un s	eur ou le disque dur virtue serveur du pool de serveu disque dur virtuel	el sur lequel installer des rôles : Irs	et des fonctionn	alités.
Rôles de serveurs Fonctionnalités	Pool de serveurs Filtre :				
	Nom	Adresse IP	Système d'exploitation		
	SKV-AD-UI	192.108.100.10	Microsoft windows server a	cura standard	
	1 ordinateur(s) trouv Cette page présente ont été ajoutés à l'ai	ré(s) les serveurs qui exécuter de de la commande Ajou	nt Windows Server 2012 ou une ter des serveurs dans le Gestio	e version ultérier nnaire de server	ure et qui ur. Les

Cocher les rôles Services AD DS et Serveur DNS, puis cliquer sur Suivant.





Ne rien cocher ici, cliquer simplement sur Suivant.





Continuer en cliquant sur **Suivant** jusqu'à apercevoir le bouton **Installer**, puis lancer l'installation.







Configuration de l'Active Directory sur le serveur SRV-AD-01

Une fois l'installation terminée, cliquer sur l'icône d'alerte puis sur « **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine** ».



Cocher « **Ajouter une nouvelle forêt** », entrer le nom de domaine supformation.lan, puis cliquer sur **Suivant**.

🟊 Assistant Configuration des services de domaine Active Directory	-		×
 Assistant Configuration des services de domaine Active Directory Configuration de déploie Options du contrôleur de Options supplémentaires Chemins d'accès Examiner les options Vérification de la configur Installation Résultats Sectifiez les informations de domaine pour cette opération Nom de domaine racine : 	SE	CRVEUR C SRV-AI	× IBLE D-01
En savoir plus sur les configurations de déploiement			
< Précédent Suivant > Instal	ler [Annule	r





Définir et confirmer un mot de passe pour le mode de restauration DSRM, puis cliquer sur Suivant.

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)					
Mot de passe :	•••••				
Confirmer le mot de passe :	•••••				

Aucune configuration pour les options DNS, cliquer sur Suivant.

Assistant Configuration des servi	ces de domaine Active Directory	-		×
Options DNS		SE	RVEUR (SRV-A	CIBLE
🔥 Il est impossible de créer un	e délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est intro	Affiche	r plus	×
Configuration de déploie Options du contrôleur de Options DNS Options supplémentaires Chemins d'accès Examiner les options Vérification de la configur Installation Résultats	Spécifier les options de délégation DNS Créer une délégation DNS En savoir plus sur la délégation DNS			
	ит затоп риз запа оснедация разо			
	< Précédent Suivant > Instal	ler	Annul	er



 \times

ᡖ Assistant Configuration des services de domaine Active Directory SERVEUR CIBLE Options supplémentaires SRV-AD-01

Vérifier que le nom NetBIOS correspond bien, puis cliquer sur Suivant.

Configuration de déploie	Vérifiez le nom NetBIOS attribué	au domaine et modifiez-le si néce	essaire.
Options du contrôleur de Options DNS	Le nom de domaine NetBIOS :	SUPFORMATION	
Options supplémentaires			
Chemins d'accès			
Examiner les options			
Vérification de la configur			
Installation			
	En savoir plus sur d'autres optio	ns	
		C Précédent Suivant >	
		< Precedent Suivant >	Annuler





Laisser les chemins d'ac	cès par défaut puis clique	er sur Suivant .			
📥 Assistant Configuration des serv	vices de domaine Active Directory		-		×
Chemins d'accès			SE	RVEUR (SRV-A	CIBLE ID-01
Configuration de déploie Options du contrôleur de	Spécifier l'emplacement de la base o	de données AD DS, des fichiers journ	aux et de SYS	VOL	
Options DNS	Dossier de la base de données :	C:\Windows\NTDS			
Options supplémentaires	Dossier des fichiers journaux :	C:\Windows\NTDS			
Chemins d'accès	Dossier SYSVOL :	C:\Windows\SYSVOL			
Examiner les options Vérification de la configur Installation Résultats					
	En savoir plus sur les chemins d'acc	ès Active Directory			
		<pre> Précédent Suivant > </pre>	Installer	Annul	er



Cliquer sur Suivant, puis sur Installer pour lancer l'installation. Patientez jusqu'à la fin du processus.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Х

SERVEUR CIBLE

SRV-AD-01

Examiner les options Vérifiez vos sélections : Configuration de déploie... Configurez ce serveur en tant que premier contrôleur de domaine Active Directory d'une Options du contrôleur de... nouvelle forêt. Options DNS Le nouveau nom de domaine est « supformation.lan ». C'est aussi le nom de la nouvelle forêt. Options supplémentaires Chemins d'accès Nom NetBIOS du domaine : SUPFORMATION Examiner les options Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016 Vérification de la configur... Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Options supplémentaires :

Catalogue global : Oui

Serveur DNS : Oui

Ces paramètres peuvent être exportés vers un script Windows PowerShell pour automatiser des installations supplémentaires Afficher le script

En savoir plus sur les options d'installation

< Précédent Suivant > Installer Annuler





Installation de l'Active Directory sur le SRV-AD-02

Concernant l'installation de l'Active Directory sur le serveur secondaire, la procédure reste identique à celle du serveur primaire. Seule la configuration diffère légèrement.



Configuration de l'Active Directory sur le SRV-AD-02

Clique sur l'icône d'avertissement, puis sélectionne « **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine** » pour lancer l'assistant de configuration.







Coche « Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant », clique sur « Sélectionner... ».

Configuration de	déploiement		S	ERVEUR (SRV-A	D-02
Options du contrôleur de Options supplémentaires Chemins d'accès Examiner les options Vérification de la configur Instállation	Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine e Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante Ajouter une nouvelle forêt Spécifiez les informations de domaine pour cette opé Domaine :	existant e tration	Séle	ectionner	abr
	Fournir les informations d'identification pour effectue	r cette opération	N	lodifier	
	En savoir plus sur les configurations de déploiement				

Renseigne les identifiants de l'administrateur du domaine puis clique sur OK pour valider.

Sécurité Windows	×				
Informations d'identification pour une opération de déploiement					
Fournir des informations d'identification pour l'opération de déploiement					
SUPFORMATION\Administrateur					
•••••					
ОК	Annuler				





Sélectionne le domaine s**upformation.lan**, puis clique sur **OK** pour continuer l'intégration du contrôleur secondaire.

ᡖ Sélectionner un domaine dans la forêt	-		\times
Sélectionnez un domaine dans la forêt où le domaine résidera.	nouve	au contre	ôleur de
supformation.lan			
ОК		Ann	uler

Une fois le domaine sélectionné, clique sur Suivant pour poursuivre la configuration.

Configuration de déploie Options du contrôleur de Options supplémentaires Chemins d'accès Examiner les options	Sélectionner l'opération de	e déploiement de domaine à une f orrêt de domaine po	un domaine existant orêt existante our cette opération			
Installation Résultats	Domaine : Fournir les informations d'i SUPFORMATION\Administ	identification p trateur	supformation.lan	ion	Sélec	tionner. difier





Saisis le mot de passe DSRM comme précédemment, puis clique sur **Suivant** pour continuer l'installation.

🚡 Assistant Configuration des serv	ices de domaine Active Directory		– – ×	
Options du contré	òleur de domaine		SERVEUR CIBLE SRV-AD-02	
Configuration de déploie Options du contrôleur de Options DNS Options supplémentaires Chemins d'accès Examiner les options Vérification de la configur Installation Résultats	Spécifier les capacités du contrôleur de Serveur DNS (Domain Name Syster Catalogue global (GC) Contrôleur de domaine en lecture : Nom du site : Taper le mot de passe du mode de rest Mot de passe : Confirmer le mot de passe :	e domaine et les information m) seule (RODC) Default-First-Site-Name tauration des services d'ann	ns sur le site	
	En savoir plus sur les options pour le c	ontrôleur de domaine récédent	Installer Annuler	
ᡖ Assistant Configuration des servi	ces de domaine Active Directory		- 0 ×	
Options DNS			SERVEUR CIBLE SRV-AD-02	
Il est impossible de créer un	e délégation pour ce serveur DNS car la zo	one parente faisant autorité e	est intro Afficher plus X	
Configuration de déploie Options du contrôleur de Options DNS Options supplémentaires Chemins d'accès Examiner les options Vérification de la configur Installation Résultats	Spécifier les options de délégation DNS		And the plus	
	En savoir plus sur la délégation DNS			

LECCE Baptiste





Laisse l'option par défaut « Tout contrôleur de domaine », puis cliquer sur Suivant.

Assistant Configuration des servi	ces de domaine Active Directory		- 1	o x	
Options suppléme	entaires		SERVI	EUR CIBLE RV-AD-02	
Configuration de déploie Options du contrôleur de Options DNS Options supplémentaires Chemins d'accès Examiner les options Vérification de la configur Installation Résultats	Spécifier les options d'installation à part Installation à partir du support Spécifier des options de réplication sup Répliquer depuis :	ir du support (IFM) plémentaires Tout contrôleur de domaine		×	
	En savoir plus sur d'autres options				
Assistant Configuration des s Chemins d'accès	ervices de domaine Active Directory			- SER	VEUR CIBLE SRV-AD-02
Configuration de déploie Options du contrôleur de. Options DNS Options supplémentaires Chemins d'accès Examiner les options Vérification de la configur. Installation Résultats	Spécifier l'emplacement de la ba Dossier de la base de données : Dossier des fichiers journaux : Dossier SYSVOL :	ase de données AD DS, des fix C:\Windows\NTDS C:\Windows\NTDS C:\Windows\SYSVO	L	et de SYSVO)L
	En savoir plus sur les chemins d	accès Active Directory		tallar	Anguler





Ceci est un récapitulatif des paramètres choisis. Vérifie que tout est correct, puis clique sur **Suivant**.

📥 Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE

SRV-AD-02

Examiner les options

Configuration de déploie	Vérifiez vos sélections :
Options du contrôleur de	Serveur DNS : Oui
Options DNS	Mettre à jour la délégation DNS : Non
Options supplémentaires	Contrôleur de domaine source : n'importe quel contrôleur de domaine accessible en écriture
Chemins d'accès	
Examiner les options	Dossier de la base de données : C:\Windows\NTDS
Vérification de la configur	Dossier des fichiers journaux : C:\Windows\NTDS
Installation	Dossier SYSVOL : C-\Windows\SYSVOL
	Le service Serveur DNS sera configuré sur cet ordinateur.
	Cet ordinateur sera configuré pour utiliser ce serveur DNS en tant que serveur DNS préféré.
	v
	Ces paramètres peuvent être exportés vers un script Windows PowerShell pour automatiser des installations supplémentaires
	En savoir plus sur les options d'installation
	< Précédent Suivant > Installer Annuler





Tous les prérequis ont été validés. Cliquez sur "**Installer**" pour lancer la configuration du serveur secondaire.



Afin de vérifier la bonne jonction du serveur secondaire au domaine, ouvrir le **Gestionnaire de** serveur, puis accéder à **Outils > Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.









DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol

2.4) Installation et configuration du service DHCP avec basculement sur les serveurs SRV-AD-01 et SRV-AD-02

L'installation du rôle DHCP sur le serveur primaire SRV-AD-01 se déroule comme suit :

Accéder à **Ajouter des rôles et fonctionnalités**, puis cliquer successivement sur **Suivant** jusqu'à l'étape de sélection du serveur. Sélectionner le serveur concerné, cliquer sur **Suivant**, cocher **Serveur DHCP**, puis cliquer sur **Suivant**.

Continuer avec **Suivant** jusqu'à l'étape **Installer**. Lancer l'installation et cliquer sur **Fermer** une fois celle-ci terminée.



Une fois le rôle DHCP installé, une alerte apparaît dans le tableau de bord. Cliquez sur **"Terminer la configuration DHCP"** pour finaliser l'installation via l'assistant prévu à cet effet.





Description Les étapes suivantes seront effectuées pour configurer le serveur DHCP sur l'ordinateur et délégation de l'administration du serveur Autorisation - Administrateurs DHCP Resumé - Administrateurs DHCP Utilisateurs DHCP - Administrateurs DHCP Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). Valiateurs DHCP - Administrateurs DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). Versite le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). - Valider Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). - Valider Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). - Valider Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). - Valider Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). - Valider Autoriset configuration post-installation DHCP - Valider Autorisation Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP du DS. Outorisation Spécifiez les informations d'identification de l'utilisateur suivant Nom d'utilisateur : [SUPFORMATIONAdministrateur] Outoliser d'autres informations d'identification	Autorisation Excription Les étapes suivantes seront effectuées pour configurer le serveur DHCP sur l'ordinateur cible : Créez les groupes de sécurité suivants pour la délégation de l'administration du serveur DHCP. - Administrateurs DHCP - d'Illisateurs DHCP Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). - Administrateurs DHCP /- Utilisateurs DHCP - Administrateurs DHCP - Valorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). sistemt Configuration post-installation DHCP - Précédent Suivent > Volider Annuler sistemt Configuration post-installation DHCP Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les service ab D.S. Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les service ab D.S. Sutorisation Nom d'utilisateur : SUPPORMATION/Administrateur Utiliser d'autres informations d'identification Nom d'utilisateur : SUPPORMATION/Administrateur	Description	
Description Les étapes suivantes seront effectuées pour configurer le serveur DHCP sur l'ordinateur of Autorisation Résumé - Administrateurs DHCP - Administrateurs DHCP - Administrateurs DHCP Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). - Administrateurs DHCP Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). - Valiateurs DHCP Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). - Valiateurs DHCP Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). - Valiateurs Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). - Valiateurs Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine).	escription Les étapes suivantes seront effectuées pour configurer le serveur DHCP sur l'ordinateur cible : utorisation - Administrateurs DHCP - Administrateurs DHCP - Utilisateurs DHCP - Administrateurs DHCP - Utilisateurs DHCP - Utilisateurs DHCP - Utilisateurs DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). stateurs DHCP sur lordinateur cible (s'il appartient au domaine). - Administrateurs DHCP sur lordinateur cible (s'il appartient au domaine). sistant Configuration post-installation DHCP - - utorisez le serveur DHCP sur lordinateur cible (s'il appartient au domaine). - sistant Configuration post-installation DHCP - - Ltorisation - - - Utorisation Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les servit AD DS. - Nordisation - - - - Nordistateur : Spécifiez - - - - - - - - - . - - - - - . - - - - - . -<	beschiption	
Autorisation Créez les groupes de sécurité suivants pour la délégation de l'administration du serveur - Administrateurs DHCP - Utilisateurs DHCP - Utilisateurs DHCP Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). Image: Suivent > Valider - Assistant Configuration post-installation DHCP - Autorisation - Description Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP du AD DS. - Résume • - Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant Nom d'utilisateur : [SUPFORMATION/Administrateur - Utiliser d'autres informations d'identification	Créez les groupes de sécurité suivants pour la délégation de l'administration du serveur DHCP Administrateurs DHCP - Ullisateur DHCP - Ullisateur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). Volider Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). Sistant Configuration post-installation DHCP Litorisation Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les serveur do D.S. Volider Spécifiez les informations d'identification de l'utilisateur suivant Nom d'utilisateur : [SUPPORMATION/Administrateur Utiliser d'autres informations d'identification Nom d'utilisateur : [SUPPORMATION/Administrateur Utiliser d'autres informations d'identification Nom d'utilisateur : [SUPPORMATION/Administrateur]	Description	Les étapes suivantes seront effectuées pour configurer le serveur DHCP sur l'ordinateur cible :
Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine). Précédent Suivant > Valider Assistant Configuration post-installation DHCP Autorisation Description AD DS. Pesurné Utiliser les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP du AD DS. Pesurné Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant Nom d'utilisateur : SUPFORMATION/Administrateur Utiliser d'autres informations d'identification	Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine).	Autorisation Résumé	Créez les groupes de sécurité suivants pour la délégation de l'administration du serveur DHCP. - Administrateurs DHCP - Utilisateurs DHCP
Précédent Suivant > Valider Assistant Configuration post-installation DHCP Autorisation Description Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP du Autorisation Résume Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant Nom d'utilisateur : SUPFORMATION\Administrateur Utiliser d'autres informations d'identification	< Précédent		Autorisez le serveur DHCP sur l'ordinateur cible (s'il appartient au domaine).
< Précédent	Interview Valider Annuler sistant Configuration post-installation DHCP - - Intorisation - - Description Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les serveur AD DS. Vutorisation • Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant Nom d'utilisateur : Spécifier. • Utiliser d'autres informations d'identification Nom d'utilisateur : Spécifier. • Ignorer l'autorisation AD		
< Précédent	< Précédent		
< Précédent	< Précédent		
Assistant Configuration post-installation DHCP Autorisation Bescription Autorisation Résume Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant Nom d'utilisateur : SUPFORMATION/Administrateur Utiliser d'autres informations d'identification	Valider Annuler sistant Configuration post-installation DHCP Ltorisation Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les serv AD DS. Outorisation Valider Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant Nom d'utilisateur : SUPFORMATION\Administrateur Utiliser d'autres informations d'identification Nom d'utilisateur : Spécifier Ignorer l'autorisation AD		
Assistant Configuration post-installation DHCP Autorisation Description Autorisation Résumé Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant Nom d'utilisateur : SUPFORMATION\Administrateur Utiliser d'autres informations d'identification	ssistant Configuration post-installation DHCP – LtOrisation Description Autorisation idesume		< Précédent Suivant > Valider Annule
Assistant Configuration post-installation DHCP – Autorisation Description Autorisation Résume © Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant Nom d'utilisateur : SUPFORMATION\Administrateur © Utiliser d'autres informations d'identification	Autorisation		
Autorisation Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP de AD DS. Autorisation	Description Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les sen AD DS. Autorisation Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant Nom d'utilisateur : SUPFORMATION/Administrateur Utiliser d'autres informations d'identification Nom d'utilisateur : Spécifier. Ignorer l'autorisation AD 	Assistant Configuration p	post-installation DHCP -
Description Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP de AD DS. Résume Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant Nom d'utilisateur : SUPFORMATION\Administrateur Utiliser d'autres informations d'identification 	Description Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les sen AD DS. Résume Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant Nom d'utilisateur : SUPFORMATION\Administrateur Utiliser d'autres informations d'identification Nom d'utilisateur : Spécifier. Ignorer l'autorisation AD 	Autorisation	
O Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant Nom d'utilisateur : SUPFORMATION\Administrateur O Utiliser d'autres informations d'identification		Description Autorisation	Spécifiez les informations d'identification à utiliser pour autoriser ce serveur DHCP dans les s AD DS.
Nom d'utilisateur : SUPFORMATION\Administrateur O Utiliser d'autres informations d'identification	Nom d'utilisateur : SUPFORMATION\Administrateur Utiliser d'autres informations d'identification Nom d'utilisateur : Spécifier_ Ignorer l'autorisation AD	Résumé	Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant
O Utiliser d'autres informations d'identification	Utiliser d'autres informations d'identification Nom d'utilisateur : Ignorer l'autorisation AD		Nom d'utilisateur : SUPFORMATION\Administrateur
	Nom d'utilisateur : Spécifier.		O Utiliser d'autres informations d'identification
Nom d'utilisateur : Spécifier	O Ignorer l'autorisation AD		Nom d'utilisateur : Spécifier
O Ignorer l'autorisation AD			
			O Ignorer l'autorisation AD
			O Ignorer l'autorisation AD
			O Ignorer l'autorisation AD





Configuration du protocole DHCP sur le serveur SRV-AD-01

Se rendre dans la console **DHCP** depuis le **Gestionnaire de serveurs** afin de débuter la configuration du service.



Dans la console DHCP, effectuer un clic droit sur "**IPv4**" puis sélectionner "**Nouvelle étendue...**" afin de créer une plage d'adresses à distribuer.





Assistant Nouvelle étendue

5	Assistant Nouvelle étendue
	Cet Assistant vous permet de paramétrer une étendue pour distribuer des adresses IP aux ordinateurs sur le réseau.
	Cliquez sur Suivant pour continuer.
	< Précédent Suivant > Annuler

Commencez par définir le nom de l'étendue ainsi qu'une description (facultative mais utile pour la traçabilité), puis cliquez sur **Suivant**.

Tapez un nom d'identifier rapid	et une description pour c lement la manière dont c	cette étendue. Ces ir cette étendue est util	formations vous per isée dans le réseau.	mettront
Nom :	supformation_étendu	e		
Description :				





Définir ici une plage d'adresses IP allant de **192.168.100.100** à **192.168.100.150**, avec un masque de sous-réseau en **/24**, afin de distribuer dynamiquement les adresses aux clients.

Assistant Nouvelle étendue Plage d'adresses IP Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.	Ð
Paramètres de configuration pour serveur DHCP Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer. Adresse IP de début : Adresse IP de fin : 192 . 168 . 100 . 150	
Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP. Longueur : Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 0	
< Précédent Suivant >	Annuler

Aucune exclusion n'est nécessaire, cliquer directement sur Suivant.

Entrez la plage d'adress adresse unique, entrez u	es IP que vous voulez exe iniquement une adresse II	clure. Si vous voulez exclure une P de début.
Adresse IP de début :	Adresse IP de fin :	
1		Ajouter
Plage d'adresses exclue	d.	
		Supprimer
		Dural de sur a la sur a
		milisecondes :
		0-1
1		1

Assistant Nouvelle étendue





Par défaut, la durée du bail DHCP est de 8 jours, ce qui convient à la plupart des environnements de bureau. Cliquer sur Suivant pour continuer.

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.



La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.
De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.
Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.
Limitée à :
Jours : Heures : Minutes :
< Précédent Suivant > Annuler





Cocher « **Oui, je veux configurer ces options maintenant** », puis cliquer sur **Suivant** pour continuer la configuration de l'étendue DHCP.

Vo	us devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients issent utiliser l'étendue.					
Lor telk	sque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, es que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et paramètres WINS pour cette étendue.					
Les rem ser	Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.					
Voi	ulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?					
•	Oui, je veux configurer ces options maintenant					
C	Non, je configurerai ces options ultérieurement					





Indique l'adresse IP de la passerelle par défaut, ici **192.168.100.254**, afin que les clients puissent communiquer avec les autres équipements du réseau, puis clique sur **Ajouter**, puis **Suivant**.

Pour ajou entrez l'a	ter une adress dresse ci-dess	e IP pour qu'un router ous.	ur soit utilisé par k	es clients,	
Adresse I	P :				
		Ajouter			
192.168	.100.254	Supprimer			
		Monter			
		Descendre			



Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.



our configurer les clients d la adresses IP pour ces ser	étendue pour qu'ils veurs.	utilisent les serveurs	DNS sur I	e réseau, entrez
lom du serveur :		Adresse IP :		
			3	Ajouter
Rés	Résoudre	192.168.100.10		Supprimer
		102.100.100.10		Moniter
				Descendre



Aucun serveur WINS n'étant utilisé, laisse vide et clique sur Suivant.

Assistant Nouvelle étendue

	ms NetBIOS.	
Nom du serveur :	Adresse IP :	
	1	Ajouter
Résoudre		Supprimer
		Monter
		Descendre
Pour modifier ce comportement pour les ciler de nœud WINS/NBT, dans les options de l'é	ts DHCP Windows, modifie: ttendue.	t l'option 046, type

Coche « Oui, je veux activer cette étendue maintenant », puis clique sur Suivant.

Assistant Nouvelle étendue
Activer l'étendue Les clients ne peuvent obtenir des baux d'adresses que si une étendue est activée.
Voulez-vous activer cette étendue maintenant ?
Oui, je veux activer cette étendue maintenant
C Non, j'activerai cette étendue ultérieurement
< Précédent Suivant > Annuler



Assistant Nouvelle étendue









2.5) Test du fonctionnement DHCP sur un poste client

On va en profiter pour créer et démarrer la VM *USER-Test*, qui servira à vérifier le bon fonctionnement du DHCP configuré sur nos serveurs, soit **PC01** dans notre tableau d'adressage.



Une fois l'installation terminée, profitez-en pour renommer directement la machine en **PC01**, afin de rester cohérent avec votre plan de nommage.



Sur PC01 :

C:\Users\Administrateur>ipconfig /all Configuration IP de Windows Routage IP activé Non Proxy WINS activé Non Liste de recherche du suffixe DNS.: supformation.lan Carte Ethernet Ethernet0 : Adresse IPv6 de liaison locale.: fe80::f9f4:6a82:f023:c488%10(préféré) IAID DHCPv6 100666409 192.168.100.20 NetBIOS sur Tcpip. : Activé

×

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général	Configuration alternative					
Les para réseau l appropr	amètres IP peuvent être dé le permet. Sinon, vous deve iés à votre administrateur r otenir une adresse IP autom	terminés z deman éseau. atiqueme	autom der les nt	atique para	ement mètre	si votre s IP
000	lliser l'adresse IP suivante :					
Adre:	sse IP :					
Masq	ue de sous-réseau :					
Passe	erelle par défaut :					
	otenir les adresses des servi	eurs DNS	auton	natiqu	ement	:
000	liiser rauresse de serveur Di	və sulvar	ite :			
Serve	eur DNS préféré :					
Serve	eur DNS auxiliaire :					
Va	alider les paramètres en qui	ttant			A	vancé
				ОК		Annuler




Depuis les baux d'adresses de SRV-AD-01 du DHCP :

_								
7	DHCP	Adresse IP du client	Nom	Expiration du bail	Туре	ID unique	Actions	
~	srv-ad-01.supformation.lan	192.168.100.100	PC01.supformation	10/05/2025 19:28:17	DHCP	000c29ea6	Baux d'adresses	-
	✓ 10/1PV4						Autres actions	
	Options de serveur						Addres actions	
	🗸 📔 Étendue [192.168.100.0] supfoi							
	📑 Pool d'adresses							
	📑 Baux d'adresses							
	> 📓 Réservations							
	📑 Options d'étendue							
	🔯 Stratégies							
	🔯 Stratégies							
	> 📝 Filtres							
	🗸 🚡 IPv6							
	🛗 Options de serveur							
	1						1	

2.6) Ajout des clients Windows au domaine supformation.lan

Le poste **PC01** étant bien configuré en DHCP, nous allons maintenant l'ajouter au domaine supformation.lan.

Dans la barre de recherche Windows, tapez "Afficher le nom de votre PC" puis appuyez sur Entrée.

j Afficher le nom de votre PC Paramètres système





Puis cliquez sur Paramètres avancés du système.



Dans l'onglet Nom de l'ordinateur, cliquez sur Modifier pour l'ajouter au domaine.







Cochez Domaine, entrez supformation.lan, puis cliquez sur OK pour lancer la jonction.

Modification du nom ou du domaine de l'ordinateur	×
Vous pouvez modifier le nom et l'appartenance de cet ordinateur. Ces modifications peuvent influer sur l'accès aux ressources réseau.	
Nom de l'ordinateur :	
PC01	٦
Nom complet de l'ordinateur : PC01	
Autres	
Membre d'un	
Domaine :	Т
supformation Jan	
O Groupe de travail :	
WORKGROUP	
OK Annuler	

Indiquez un compte autorisé pour joindre le domaine, comme Administrateur du domaine, puis cliquez sur OK.



Le message confirme que l'ordinateur a bien rejoint le domaine supformation.lan. Vous pouvez maintenant redémarrer le poste pour finaliser l'intégration.





Configuration du basculement du DHCP sur le serveur SRV-AD-01

Ouvrir la console via **Outils > DHCP** depuis le **Gestionnaire de serveur**.



Faites un clic droit sur IPv4, puis sélectionnez **Configurer un basculement...** pour démarrer l'assistant.





Configurer un basculement

d'adresses IP entre deux serve DHCP fournit également un ég de requêtes DHCP. Cet Assistant vous guide tout a basculement DHCP. Sélection étendues disponibles pouvant disponibilité. Les étendues déj disponibilité ne figurent pas da	ant les informations des baux eurs DHCP. Le basculement quilibrage de charge en matière au long de la configuration du inez dans la liste suivante les être configurées pour une haute à configurées pour une haute ns la liste ci-dessous.
Étendues disponibles : 192.168.100.0	Sélectionner tout





Depuis SRV-AD-01, ajoute **SRV-AD-02** comme serveur partenaire pour le basculement DHCP, puis clique sur **Suivant**.

onfigurer un basculement							
Spécifier le serveur partenaire	à utiliser pour le basculemen	J.	þ				
Indiquez le nom d'hôte ou l'adresse configuration du basculement.	IP du serveur DHCP partenaire à u	utiliser pour la					
Vous pouvez effectuer votre sélecti basculement existant, ou vous pouv liste des serveurs DHCP autorisés.	ion parmi la liste des serveurs avec vez rechercher et sélectionner le se	une configuration de rveur approprié dans la					
Vous pouvez également taper le no	m d'hôte ou l'adresse IP du serveu	r partenaire.					
Serveur partenaire :	-	Ajouter un serveur	Ajo	uter un serveur		?	×
Réutiliser les relations de bascu échéant).	lement existantes configurées avec	: ce serveur (le cas	Sé	ectionnez un serveur que vous v	voulez ajouter à votre console.		
				Ce serveur .		Parco	ourir
			с	Ce serveur DHCP autorisé :			
				Nom	Adresse IP		
				srv-ad-01.supformation.lan	192.168.100.10		
				srv-ad-02.supromation.tan	132.166.100.20		
			_	1			
	< Précédent Suit	vant > Annuler			OK	Ann	uler

Sélectionnez un ordinateur	×
Sélectionnez le type de cet objet :	
un ordinateur	Types d'objets
À partir de cet emplacement :	
supformation Jan	Emplacements
Entrez le nom de l'objet à sélectionner (exemples) :	
srv	Vérifier les noms
1	
Avancé	OK Annuler



om dans la liste ou	espondent au nor cliquez sur Annul	m a objet suivant : "srv" ler pour entrer un nouve	selectionnez un au nom.		
Noms correspon	dants :				
Nom		Description	Do	ssier	
SRV-AD-01			510	formation lan/Dom	ain Contr
				ОК	Annuk
	S				
ligurer un bascul	ement			10 m	
		and the second of the second se			
pécifier le serve	eur partenaire a	à utiliser pour le bas	culement	Ð	
pécifier le serve	ote ou l'adresse sculement.	à utiliser pour le bas IP du serveur DHCP par	culement enaire à utiliser pou	rla 🖓	
ndiquez le nom d'h nonfiguration du ba /ous pouvez effect asculement existar ste des serveurs D	teur partenaire a nôte ou l'adresse sculement. Luer votre sélectio nt, ou vous pouvi HCP autorisés	à utiliser pour le bas IP du serveur DHCP par on parmi la liste des serv ez rechercher et sélectio	enaire à utiliser pou surs avec une confi nner le serveur app	r la guration de roprié dans la	
ndiquez le nom d'h configuration du ba /ous pouvez effect asculement existar ste des serveurs D /ous pouvez égale	iôte ou l'adresse sculement. tuer votre sélectio nt, ou vous pouv HCP autorisés. ment taper le non	à utiliser pour le bas IP du serveur DHCP par on parmi la liste des servi ez rechercher et sélectio n d'hôte ou l'adresse IP	enaire à utiliser pou surs avec une confi nner le serveur app du serveur partenair	r la guration de roprié dans la re.	-
ndiquez le nom d'h configuration du ba /ous pouvez effect asculement existar ste des serveurs D /ous pouvez égale	teur partenaire a tête ou l'adresse sculement. tuer votre sélectio nt, ou vous pouv HCP autorisés. ment taper le non sv-ad-02	à utiliser pour le bas IP du serveur DHCP par on parmi la liste des serv ez rechercher et sélectio n d'hôte ou l'adresse IP	enaire à utiliser pou urs avec une confi nner le serveur app du serveur partenai	r la guration de roprié dans la re.	
ndiquez le nom d'h configuration du ba /ous pouvez effect lasculement existar ste des serveurs D /ous pouvez égale lerveur partenaire	ôte ou l'adresse sculement. Luer votre sélectio HCP autorisés. ment taper le non srv-ad-02	à utiliser pour le bas IP du serveur DHCP par on parmi la liste des serv ez rechercher et sélectio n d'hôte ou l'adresse IP	enaire à utiliser pou surs avec une confi nner le serveur app du serveur partenair Ajouter	r la guration de roprié dans la re. run serveur	
ndiquez le nom d'h configuration du ba /ous pouvez effect asculement existar ste des serveurs D /ous pouvez égale ierveur partenaire Réutiliser les re échéant).	ide ou l'adresse sculement. Luer votre sélectio nt, ou vous pouv IHCP autorisés. ment taper le non srv-ad-02	à utiliser pour le bas IP du serveur DHCP par on parmi la liste des serv ez rechercher et sélectio n d'hôte ou l'adresse IP	enaire à utiliser pou uns avec une confi nner le serveur app du serveur partenai Ajouter C ce serve	r la guration de roprié dans la re. run serveur ur (le cas	
ndiquez le nom d'h xonfiguration du ba /ous pouvez effect vasculement existar ste des serveurs D /ous pouvez égale ierveur partenaire Béutiliser les re échéant).	ôte ou l'adresse sculement. tuer votre sélectio nt, ou vous pouv HCP autorisés. ment taper le non srv-ad-02	à utiliser pour le bas IP du serveur DHCP par on parmi la liste des servi ez rechercher et sélection n d'hôte ou l'adresse IP	enaire à utiliser pou surs avec une confi nner le serveur app du serveur partenair Ajouter Ce serve	r la guration de roprié dans la re. run serveur ur (le cas	
ndiquez le nom d'h configuration du ba /ous pouvez effect asculement existar ste des serveurs D /ous pouvez égale ierveur partenaire Réutiliser les re échéant).	ide ou l'adresse sculement. Luer votre sélectio nt, ou vous pouv IHCP autorisés. ment taper le non srv-ad-02	à utiliser pour le bas IP du serveur DHCP par on parmi la liste des serv ez rechercher et sélectio n d'hôte ou l'adresse IP	enaire à utiliser pou uns avec une confi nner le serveur app du serveur partenair Ajouter C ce serve	r la guration de roprié dans la re. run serveur ur (le cas	
ndiquez le nom d'h xonfiguration du ba /ous pouvez effect vasculement existar ste des serveurs D /ous pouvez égale ierveur partenaire Béutiliser les re échéant).	ôte ou l'adresse sculement. tuer votre sélectio nt, ou vous pouv HCP autorisés. ment taper le non srv-ad-02	à utiliser pour le bas IP du serveur DHCP par on parmi la liste des serv ez rechercher et sélection n d'hôte ou l'adresse IP	enaire à utiliser pou surs avec une confi nner le serveur app du serveur partenair Ajouter ce serve	r la guration de roprié dans la re. run serveur ur (le cas	.*
ndiquez le nom d'h configuration du ba /ous pouvez effect asculement existar ste des serveurs D /ous pouvez égale Serveur partenaire Réutifiser les ro échéant)	ôte ou l'adresse sculement. Luer votre sélectio nt, ou vous pouv HCP autorisés. ment taper le non srv-ad-02	à utiliser pour le bas IP du serveur DHCP par on parmi la liste des serv ez rechercher et sélectio n d'hôte ou l'adresse IP	enaire à utiliser pou urs avec une confi nner le serveur app du serveur partenai Ajouter C ce serve	r la guration de roprié dans la re. run serveur ur (le cas	
ndiquez le nom d'h configuration du ba /ous pouvez effect vasculement existar ste des serveurs D /ous pouvez égale Serveur partenaire Béutifiser les re échéant).	ôte ou l'adresse i sculement. tuer votre sélectic nt, ou vous pouv HCP autorisés. ment taper le non srv-ad-02	à utiliser pour le bas IP du serveur DHCP par on parmi la liste des serv ez rechercher et sélection n d'hôte ou l'adresse IP	enaire à utiliser pou surs avec une confi nner le serveur app du serveur partenair Ajouter ce serve	r la guration de roprié dans la e. run serveur ut (le cas	
ndiquez le nom d'h configuration du ba /ous pouvez effect asculement existar ste des serveurs D /ous pouvez égale Serveur partenaire Réutifiser les re échéant).	ôte ou l'adresse sculement. Iuer votre sélectio nt, ou vous pouv HCP autorisés. ment taper le non srv-ad-02	à utiliser pour le bas IP du serveur DHCP par on parmi la liste des serv ez rechercher et sélectio n d'hôte ou l'adresse IP	enaire à utiliser pou surs avec une confi nner le serveur app du serveur partenai Ajouter	r la guration de roprié dans la re. run serveur ur (lé cas	
ndiquez le nom d'h configuration du ba /ous pouvez effect vasculement existar ste des serveurs D /ous pouvez égale Serveur partenaire Béutifiser les re échéant).	ôte ou l'adresse i sculement. tuer votre sélectic HCP autorisés. ment taper le non srv-ad-02	à utiliser pour le bas IP du serveur DHCP par on parmi la liste des servi ez rechercher et sélection n d'hôte ou l'adresse IP	enaire à utiliser pou surs avec une confi nner le serveur partenair du serveur partenair Ajouter Ce serve	r la guration de roprié dans la e. run serveur ur (le cas	
ndiquez le nom d'h configuration du ba /ous pouvez effect asculement existar ste des serveurs D /ous pouvez égale Serveur partenaire Réutifiser les re échéant).	ôte ou l'adresse sculement. Iuer votre sélectio nt, ou vous pouv HCP autorisés. ment taper le non srv-ad-02	à utiliser pour le bas IP du serveur DHCP par on parmi la liste des serv ez rechercher et sélectio n d'hôte ou l'adresse IP	enaire à utiliser pou surs avec une confi nner le serveur partenair du serveur partenair Ajouter	r la guration de roprié dans la re. run serveur ur (lé cas	





Coche l'option *Équilibrage de charge*, laisse la répartition à 50/50 et désactive l'authentification du message. Clique sur **Suivant**.

Configurer un basculement	
Créer une relation de basculement	()
Créer une relation de basculement avec le	partenaire srv-ad-02
Nom de la relation :	srv-ad-01.supformation Jan-srv-ad-02
Délai de transition maximal du client (MCLT) :	1 heures 0 minutes
Mode :	Équilbrage de charge
Pourcentage d'équilibrage de charge — Serveur local : Serveur partenaire :	50 ÷ %
Intervalle de basculement d'état : Activer l'authentification du message	60 minutes
Secret partagé :	
	< Précédent Suivant > Annuler



Configurer un basculement Un basculement va être configuré en siv-ad-01.supformation.la, et siv-ad- suivants.	tre 02 avec les parar	nètres	
Configurer un basculement Progression de la configuration du basculement. Le journal ci-dessous montre la progression des diverses tác configuration du basculement, ainsi que les erreurs rencont Ajouter des étendues sur le serveur partenaire Création de la configuration du basculement sur le serveur Activer des étendues sur le serveur partenaire Réussite de la configuration du basculement.	? ches de rées. Réussite naireRéussit hôteRéussite >	Annu	supfc e de (
 DHCP srv-ad-02.supformation.lan IPv4 Options de serveur Étendue [192.168.100.0] supfo Pool d'adresses Baux d'adresses Baux d'adresses Réservations Options d'étendue Stratégies Stratégies Stratégies IPv6 	Contenu Srv-ad	u de d-02	DHCP 2.supformation.lan



Serveur WSUS

2.7) Installation et configuration du service WSUS

Nous allons créer la machine virtuelle **SRV-WSUS**, dédiée au rôle *Windows Server Update Services*, afin d'optimiser les performances, garantir une meilleure lisibilité de l'infrastructure et respecter les bonnes pratiques d'isolement des rôles ; cette VM sera configurée selon les caractéristiques définies dans notre tableau d'adressage, puis jointe au domaine **supformation.lan**.

En entreprise, il est recommandé d'ajouter un second disque dédié au serveur WSUS afin de stocker efficacement toutes les mises à jour sans saturer le disque principal du système.

Hardware Options		
Device Memory Processors Hard Disk (NVMe) CD/DVD (SATA) Network Adapter USB Controller Sound Card Display	Summary 2 GB 2 60 GB Using file C:\Users\bapti\Des LAN Segment Present Auto detect Auto detect	Device status Connected Connected Connect at power on Network connection Bridged: Connected directly to the physical network Replicate physical network connection state NAT: Used to share the host's IP address Host-only: A private network shared with the host Custom: Specific virtual network VMnet0 LAN segment: Ian01.lan



Propriétés de : Protocole Internet ve	rsion 4	(TCP/IPv4)
---------------------------------------	---------	------------

×

Général	
Les paramètres IP peuvent être détern réseau le permet. Sinon, vous devez de appropriés à votre administrateur rése	ninés automatiquement si votre emander les paramètres IP au.
Obtenir une adresse IP automatiq	uement
• Utiliser l'adresse IP suivante :	
Adresse IP :	192 . 168 . 100 . 17
Masque de sous-réseau :	255.255.255.0
Passerelle par défaut :	192 . 168 . 100 . 254
Obtenir les adresses des serveurs	DNS automatiquement
• Utiliser l'adresse de serveur DNS s	suivante :
Serveur DNS préféré :	192 . 168 . 100 . 10
Serveur DNS auxiliaire :	
🗌 Valider les paramètres en quittan	t Avancé
	OK Annuler
Modification du nom ou du domaine	e de l'ordinateur 🛛 🗙



Bienvenue dans le domaine supformation.lan.







Sur le serveur SRV-WSUS, ouvrir le Gestionnaire de serveur, puis cliquer sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités.

NS GESTIONNAIRE DE SERVEUR Supprimer des rôles et fonctionnalités Ajouter des serveurs Créer un groupe de serveurs Propriétés du Gestionnaire de serveur	Supprimer des rôles et fonctionnalités Ajouter des serveurs Créer un groupe de serveurs Propriétés du Gestionnaire de serveur Ajouter des rôles et des fonctionnalités		Ajouter des rôles et fonctionnalités		
Ajouter des serveurs Créer un groupe de serveurs Propriétés du Gestionnaire de serveur	Ajouter des serveurs Créer un groupe de serveurs Propriétés du Gestionnaire de serveur	NS GESTIONNAIRE DE SERVEUR	Supprimer des rôles et fonctionnalités Ajouter des serveurs		
Créer un groupe de serveurs Propriétés du Gestionnaire de serveur	Configurer ce serveur local Configurer ce serveur local Aiguter des rôles et des fonstionnalités				
1) Configurer ce serveur local Propriétés du Gestionnaire de serveur	Configurer ce serveur local Propriétés du Gestionnaire de serveur		Créer un groupe de serveurs		
	2 Aloutor dos rôlos et dos fonctionnalitás	1 Configurer ce serveur local	Propriétés du Gestionnaire de serveur		
- years destrices et des terreterniteries					

Passer les premiers écrans en cliquant sur **Suivant**, puis cocher la fonctionnalité « **Services WSUS (Windows Server Update Services)** ».

Services de cértaine a actre birecte Services de déploiement Windows Services de fédération Active Directe Services de fichiers et de stockage (ry (AD FS) 1 sur 12 installe
Services WSUS (Windows Server Up	date Services) 🗸
X	,
< Pr	écédent Suivant >

Suivant à plusieurs reprises, coche ensuite les services de rôle « WID Connectivity » et « WSUS Services », puis clique sur Suivant.







Ici, ne disposant que d'un seul disque, nous créons un dossier dédié sur celui-ci, par exempleC:\WSUS, puis nous l'indiquons comme chemin de stockage avant de cliquer sur Suivant.







Le rôle **Web Server (IIS)** est requis pour WSUS car il sert à distribuer les mises à jour aux clients via http, donc **Suivant**.

📥 Assistant Ajout de rôles et de fo	onctionnalités	_		\times
Rôle Web Server	(IIS)	SERVEUR DE D SRV-WSUS.sup	DESTINATIO formation.l	DN Ian
Avant de commencer Type d'installation Sélection du serveur Rôles de serveurs Fonctionnalités WSUS Services de rôle Contenu Rôle Web Server (IIS) Services de rôle Confirmation Résultats	Les serveurs web sont des ordinateurs qui vous permettent de partager des int ou via des intranets et des extranets. Le rôle de serveur web comprend Interne (IIS) 10.0 avec des fonctionnalités améliorées de sécurité, de diagnostic et d'ad plateforme web unifiée qui intègre IIS 10.0, ASP.NET et WCF (Windows Commu • L'installation par défaut du rôle de serveur web (IIS) inclut l'installation des s permettent de traiter du contenu statique, d'effectuer des personnalisations documents par défaut et les erreurs HTTP), de surveiller et d'enregistrer l'act configurer la compression du contenu statique.	ormations su t Information ministration Fou nication Fou ervices de rôl minimes (con ivité du serve	ir Internei Services une indation). le qui vou mme les eur, et de	t, 15
	Plus d'informations sur Web Server IIS			
	< Précédent Suivant >	nstaller	Annule	r





Cliquez sur **Installer** afin de lancer le processus d'installation des rôles sélectionnés, puis sur **Fermer** une fois l'installation complétée.



Configuration requise. Installation réussie sur SRV-WSUS.supformation.lan.



Configuration du service WSUS

Après l'installation, une alerte apparaît dans le Gestionnaire de serveur, cliquer sur **"Lancer les tâches de post-installation"** pour finaliser le déploiement du service WSUS.

Le rôle WSUS est désormais installé, mais il n'est pas encore opérationnel. Il est nécessaire de procéder à sa configuration initiale ainsi qu'à une première synchronisation avec les serveurs de Microsoft.

Pour cela, ouvrir le **Gestionnaire de serveur**, cliquer sur **WSUS** dans le menu de gauche, puis effectuer un **clic droit** sur le nom du serveur et sélectionner **Service WSUS**.

€ 🕞 ▾ 🛛 Gestionn	aire de serve	ur • WSUS	• ③ I
Tableau de bord Serveur local Tous les serveurs	Filtrer	eurs 1 au total P (II) (II) (II) Adresse IPv4 Facilité de gestion	Demi
Services de fichiers et d >	SRV-WSUS	Ajouter des rôles et fonctionnalités Arrêter le serveur local Gestion de l'ordinateur Connexion Bureau à distance Windows PowerShell Configurer l'association de cartes réseau	démarré 02/03
	ÉVÉNEMENTS Tous les événeme Filtrer	Services WSUS (Windows Server Update Services) Gérer en tant que Démarrer les compteurs de performances Actualiser Copier	





L'assistant de configuration s'ouvre automatiquement. Cliquer sur **Suivant** pour commencer. À l'étape de collecte de données, ne pas cocher la case si l'on ne souhaite pas envoyer d'informations à Microsoft, puis cliquer sur **Suivant**.

assistant de configuration	de Windows Server Update Services:SRV-WSUS	×
S'inscrire au Progra Vous avez la pr	mme d'amélioration de Microsoft Update Issibilité de vous inscrire au Programme d'amélioration de Microsoft Update	
Avant de commencer Programme d'amélioration de Microsoft Update Choisir le serveur en amont Définir le serveur proxy Choisir les langues Choisir les produits Choisir les classifications Configurer la planification de la synchronisation Terminé Étapes suivantes	Aidez-nous à concevoir la prochaine version de Windows Server Update Services. Améliorer la qualité, la fiabilité et les performances des logiciels Microsoft. Si vous vous inscrivez au Programme d'amélioration de Microsoft Update, votre serveur WSUS enverra des informations à Microsoft sur la qualité des mises à jour. Ces informations comprennent : Le nombre d'ordinateurs de l'entreprise. Le nombre d'ordinateurs quant correctement installé chaque mise à jour. Le nombre d'ordinateurs n'ayant pas réussi à installer chaque mise à jour. Ces informations sont utilisées pour améliorer la qualité et la fiabilité des mises à jour fournies par Microsoft. Aucune des informations collectées ne sera utilisée pour vous identifier ou identifier votre entreprise ou vous contacter ou contacter votre entreprise. Déclaration de confidentialité Qui, je souhaite participer au Programme d'amélioration de Microsoft Update < Précédent	





Ne disposant que d'un seul serveur WSUS, laisser l'option « Synchroniser à partir de Microsoft Update » cochée, puis cliquer sur Suivant.

Indiquez le serveur	en amont à partir duquel le contenu doit être synchronisé
Avant de commencer Programme d'amélioration de Microsoft Update	Vous pouvez choisir le serveur en amont à partir duquel votre serveur doit synchroniser les mises à jour.
Choisir le serveur en amont	Synchroniser à partir de Microsoft Update
Choisir les langues	O Synchroniser à partir d'un autre serveur Windows Server Update Services
Choisir les produits Choisir les classifications Configurer la planification de la synchronisation Terminé Étapes suivantes	Nom du serveur : Numéro du port : 8530 Utiliser SSL pour la synchronisation des informations de mise à jour If using SSL, ensure that the upstream WSUS server is also configured to support SSL. Il s'agit d'un réplica du serveur en amont Les serveurs réplicas réflétent les approbations de mises à jour, les paramètres, les ordinateurs et les groupes associés à leurs parents. Les mises à jour peuvent être proster une present de mise en present



Indiquer si une connexion via un serveur proxy est nécessaire pour accéder à Internet. Dans notre cas, aucun proxy n'est requis, cliquer donc sur **Suivant**.

Assistant de configuration de W	indows Server Update Services:SRV-WSUS	×
Définir le serveur proxy Fournissez les param	nètres du serveur proxy pour synchroniser les mises à jour avec Microsoft Update	
Avant de commencer Programme d'amélioration de Microsoft Update	Si ce serveur nécessite un serveur proxy pour accéder au serveur en amont, vous pouvez configurer les paramètres du serveur proxy ici.	_
Choisir le serveur en amont	Utiliser un serveur proxy lors de la synchronisation	
Choisir les langues	Nom du serveur proxy :	
Choisir les produits	Numéro du port : 80	
Configurer la planification de la synchronisation Terminé Étapes suivantes	Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur pour se connecter au serve proxy Nom d'utilisateur : Domaine : Mot de passe :	tur
	Autoriser l'authentification de base (mot de passe envoyé non codé) Précédent Suivant > Terminer Annuler	





Cette étape permet d'initier la première synchronisation avec les serveurs Microsoft Update afin de récupérer la liste des types de mises à jour disponibles. Cliquer sur **Démarrer la connexion** pour lancer le processus.

assistant de configuration de Wi	indows Server Update Services:SRV-WSUS	×
Se connecter au serveur o Téléchargez les infor	en amont mations de mise à jour à partir de Microsoft Update	
Avant de commencer Programme d'amélioration de Microsoft Update Choisir le serveur en amont Définir le serveur proxy Choisir les langues Choisir les produits Choisir les classifications Configurer la planification de la synchronisation Terminé Étapes suivantes	Pour configurer Windows Server Update Services sur les écrans suivants, nous devons appliquer vos paramètres de serveur en amont et de serveur proxy, et synchroniser les informations relatives aux mises à jour disponibles. Les informations à télécharger comprennent : Ist ypes de mises à jour disponibles ; les produits qui peuvent être mis à jour ; Ist angues disponibles. Cliquez sur Démarrer la connexion pour enregistrer et télécharger les informations relatives de votre connexion. Démarrer la connexion Marreter la connexion Arrêter la connexion	atives s

▲ Cette étape peut être particulièrement longue et durer plusieurs dizaines de minutes. Une fois la connexion établie, cliquer sur **Suivant**.



Sélectionner les langues des mises à jour.

L'**anglais** est activé par défaut et ne peut pas être désélectionné. Cocher **français** en complément, puis cliquer sur **Suivant**.

rite da su su la su la su la tarra d		in the second line
leiecharger les mises a jour d	ans toutes les langues, y compr	is les nouvelles
lelecharger les mises à jour de	ans ces langues uniquement :	The second se
E Allemand	Estonien	
Manglais	Finnois	Neerlanda
Arabe	Français	Norvégien
Bulgare	Grec	Polonais
Chinois (Hong Kong (R.)	A.S.)) 🔲 Hébreu	Portugais
Chinois simplifié	Hindi	Portugais
Chinois traditionnel	Hongrois	Roumain
Coréen	[] Italien	Russe
Croate		Serbe (latin
Danois	lanonais (NEC)	
C cspagnoi		Slovene

À l'étape de sélection des produits, une liste complète des produits Microsoft est proposée. Cocher uniquement ceux nécessaires ; dans notre cas, **« Windows 10, version 1903 and later** », puis cliquer sur **Suivant**.







Cette étape concerne les **classifications**, c'est-à-dire les types de mises à jour que le serveur WSUS devra gérer.

Toutes les classifications	
Ensemble de mises à jour	
Feature Pack	
Jeux de pilotes	
Mise à jour critique	
Mise à jour de la sécurité	
Mise à jour	
Mises à jour de définitions	
Outil	
Pilote	
Service Pack	

Jusqu'à présent, nous avons défini les besoins de l'infrastructure.

Nous passons maintenant à la configuration de la **synchronisation**, qui permettra au serveur WSUS de se connecter aux serveurs Microsoft pour récupérer les mises à jour disponibles.

Commencer par sélectionner le mode de synchronisation souhaité.

- Synchronisation manuelle : les mises à jour devront être lancées manuellement.
- Synchronisation automatique : permet de planifier des synchronisations à intervalles réguliers.

Dans notre cas, nous optons pour une **synchronisation automatique**, puis cliquer sur **Suivant**.

O Synchroniser manuellement		
Synchroniser automatiquem	ent	
Première synchronisation :	02:00:00	
Synchronisations par jour :	1 ~	
Lors de la planification d'une synchronisation quotidienne à partir de Microsoft Update, notez que l'heure de début effective sera décalée d'une trentaine de minutes au maximum par rapport à celle indiquée.		



La configuration du serveur WSUS est maintenant terminée.

Cocher l'option « **Commencer la synchronisation initiale** », puis cliquer sur **Terminer**. Cette synchronisation peut être particulièrement longue, selon les produits sélectionnés. Dans notre cas, elle est estimée à **environ 1h30**.



Aperçu de la console d'administration du Serveur WSUS

Pour accéder à la console d'administration de WSUS, ouvrir le **Gestionnaire de serveur**, puis cliquer sur **Outils.**

Dans la liste, sélectionner Service WSUS.





Voici l'aperçu de la console WSUS :

- 1. Un volet latéral regroupant l'ensemble des **catégories** de gestion.
- 2. Un tableau de bord affichant l'état des ordinateurs recensés et celui des mises à jour disponibles.





GPO – Gestion des stratégies de groupe

2.8) Mise en place de GPO de sécurité et de gestion des utilisateurs

Gestionnaire de serveur sur ton contrôleur de domaine, Outils -> Gestion de stratégie de groupe (ou *Group Policy Management* en anglais).



Dans la console de gestion des stratégies de groupe, déplier les éléments afin d'afficher l'arborescence suivante :







Effectuer un clic droit sur l'unité d'organisation (UO) ciblée, puis sélectionner :

« Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici... »

Nommer cet objet de stratégie de groupe « Mot de passe », puis cliquer sur OK.

>	Domain C	ontrollers	Default Domain Policy	Activé
> 🔅 Objets 📑 Filtres > 🛅 Objets		Créer un objet GPO	dans ce domaine, et le lier ici	
		Lier un objet de stra Bloquer l'héritage	tégie de groupe existant	

Effectuer un clic droit sur la GPO nouvellement créée, puis cliquer sur « Modifier » afin d'ouvrir l'éditeur de gestion des stratégies de groupe.



Déplier : Configuration de l'ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de comptes > Stratégies de mot de passe.







Définir les paramètres suivants selon les besoins de l'organisation :

Stratégie	Paramètres de stratégie
📖 Audit de la longueur minimale du mot de passe	Non défini
📖 Conserver l'historique des mots de passe	Non défini
📖 Durée de vie maximale du mot de passe	180 jours
📖 Durée de vie minimale du mot de passe	30 jours
🔯 Enregistrer les mots de passe en utilisant un chiffrement rév	Non défini
📖 Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité	Activé
🔯 Longueur minimale du mot de passe	12 caractère(s)

Interdire le panneau de configuration pour les utilisateurs

Dans l'arborescence, faire un clic droit sur l'UO ciblée, puis sélectionner

« Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici... »

Nommer la GPO « Panneau de configuration », puis cliquer sur OK.

Ensuite, faire un clic droit sur la GPO nouvellement créée, puis sélectionner Modifier.







Déplier les menus jusqu'à obtenir l'arborescence suivante :

Configuration utilisateur > Stratégies > Modèles d'administration > Panneau de configuration



Non configuré

E Visibilité de la page des paramètres





Ajouter un administrateur local sur les postes membres du domaine

Prérequis : Créer un groupe de sécurité dans l'Active Directory nommé **« Administrateur locaux »** et y ajouter le **compte Administrateur du domaine**.





BTS^{SID.}

Effectuer le procédé habituel : clic droit sur l'**unité d'organisation (UO)** concernée, puis sélectionner « **Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici...** ».

Nommer cette GPO « Administrateurs locaux ».

Ensuite, faire un clic droit sur la GPO nouvellement créée et cliquer sur Modifier.

Déplier les menus suivants dans l'éditeur de stratégie de groupe :

Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Groupes restreint



Dans **Groupes restreints**, faire un clic droit puis sélectionner « **Ajouter un groupe...** ». Utiliser le bouton Parcourir pour rechercher dans l'Active Directory et sélectionner le groupe « **Administrateur locaux** » préalablement créé à cet effet.





Ajouter un groupe		×
Groupe : SUPFORMATION\Administrateur locau	x	Parcourir
	OK	Annuler

Dans la fenêtre **Configurer l'appartenance**, ajouter dans « **Ce groupe est membre de »** le groupe **Administrateurs**, afin que les membres du groupe « Administrateurs locaux » soient reconnus comme administrateurs **locaux** sur les postes clients du domaine. Puis cliquer sur **Appliquer** et **OK**.

Configurer l'appartenance pour SUPFORMATION\Admi Membres de ce groupe : Ce groupe ne doit contenir aucun membre> Ajouter Supprimer Ce groupe est membre de : SUPFORMATION\Administrateur locaux Ajouter Supprimer		
Membres de ce groupe : Ajouter Supprimer Ce groupe est membre de : Ajouter SUPFORMATION\Administrateur locaux Ajouter Supprimer Supprimer	Configurer l'appartenance pour SUPFORMATIO	DN∖Admi
<ce aucun="" contenir="" doit="" groupe="" membre="" ne=""> Ajouter Supprimer Ce groupe est membre de : SUPFORMATION\Administrateur locaux Ajouter Supprimer</ce>	Membres de ce groupe :	
Ce groupe est membre de : SUPFORMATION\Administrateur locaux Ajouter Supprimer	<ce aucun="" contenir="" doit="" groupe="" membre="" ne=""></ce>	Ajouter Supprimer
	Ce groupe est membre de : SUPFORMATION\Administrateur locaux	_
		Ajouter Supprimer

Pour vérifier la bonne application de la GPO sur les postes clients, se connecter en tant qu'utilisateur, exécuter deux fois la commande **gpupdate /force**, redémarrer deux fois, puis vérifier que le groupe « Administrateur locaux » est bien présent dans la Gestion de l'ordinateur.



🌆 Gestion de l'ordinateur

BTSSID.

Gestion de l'ordinateur (local) Nom		Description			
 Guins systeme Planificateur de tâches Gossiers partagés Dossiers partagés Utilisateurs et groupes I Utilisateurs Groupes VPerformance Gestionnaire de périphé Stockage Sauvegarde Windows Si Gestion des disques Services et applications 	Adreis DCOM service de certificats Administrateurs Duplicateurs IIS_IUSRS IIS_IUSRS Lecteurs des journaux d'événem Opérateurs d'assistance de contr Opérateurs d'assistance de contr Opérateurs de chiffrement Opérateurs de configuration rése Opérateurs de sauvegarde Opérateurs de sauvegarde Opérateurs d'impression Propriétaires d'appareils Serveurs Accès Distant RDS Serveurs RDS Endpoint Storage Replica Administrators System Managed Accounts Grou Utilisateurs Utilisateurs de gestion à distance Utilisateurs de l'Analyseur de per Utilisateurs du Bureau à distance Utilisateurs du gournal de perforr	Les m opriétés de : Ad iénéral Description : Membres : Administrate SUPFORM/	embres de ce groupe sont a ministrateurs strateurs Les membres du groupe Admin complet et illimté à l'ordinateur ur ATIONVAdmins du domaine Supprimer Les modifications prennent effet qu suivante.	? istrateurs disposent d'un ac et au domaine s d'appartenance aux grou J'à l'ouverture de session	X x x x x x x x x x x x x x

L'accès au panneau de configuration :





2.9) Déploiement de GPO pour l'environnement de travail

Lier les postes clients au serveur WSUS via une stratégie de groupe (GPO)

Créer et lier une nouvelle GPO à l'UO cible, **clic droit > Modifier**, puis naviguer dans les paramètres comme suit :



Configuration ordinateur > Stratégies > Modèles d'administration > Composants Windows > Windows Update



Activation du paramètre "Spécifier l'emplacement intranet du service de mise à jour Microsoft"

- 1. Activer le paramètre.
- 2. Renseigner l'adresse du serveur WSUS comme source pour la détection des mises à jour.
- 3. Utiliser également cette adresse pour les statistiques.

Une fois le paramétrage effectué, cliquer sur Appliquer puis OK.

Spécifier l'emplacemen	nt intranet du servic	e de mise à jour Microsoft			٥	\times
Spécifier l'emplacemen	ent intranet du servi	e de mise à jour Microsoft Par	amètre précédent Paramètre suivant			
○ Non configuré Com	nmentaire :					^
O Désactivé 1						v
Pris	en charge sur : 👔	u minimum Windows XP Profession	nel Service Pack 1 ou Windows 2000 Service Pack 3, à l'exclusion de Windows RT			Ŷ
Options : 2	L		Aide :			
Configurer le service de M	/lise à jour pour la d	étection des mises à jour :	Spécifie un serveur intranet qui héberge les mises à jour provenant de Micros	oft Upda	te. Vous	^
http://srv-wsus.supformat	ation.lan:8530	3	pouvez ensuite utiliser ce service de mise à jour pour procéder à la mise à jour aut ordinateurs de votre réceau	omatique	e des	
Configurer le serveur intra	anet de statistiques :	http://srv-wsus.supformation.la	n:8 Ce paramètre vous permet de spécifier un sequeur de votre réseau devot fon	ctionner		
Définir le serveur de téléch	hargement alternati	fi	service de mise à jour interne. Le client Mises à jour automatiques recherchera dan service de mise à jour interne. Le client Mises à jour automatiques recherchera dan	ns ce serv	vice les	"
(exemple: https://intraneti	tUpd01)		mises a jour qui s'appliquent aux ordinateurs de votre reseau.			
Téléchargez les fichiers alternatif est défini.	s sans URL dans les	métadonnées si un serveur de téléci	Pour utiliser ce paramètre, vous devez définir deux noms de serveur : celui à p client Mises à jour automatiques détecte et télécharge les mises à jour, et celui ver de travail mis à jour chargent les statistiques. Vous pouvez également définir un se	artir duq s lequel l aul servec	juel le les postes ur qui	
Ne pas appliquer l'épir mises à jour.	nglage de certificat	TLS du client Windows Update pou	r I effectue les deux fonctions. Il vous est possible de spécifier un nom de serveur fac configurer l'agent Windows Update pour le téléchargement des mises à jour à par téléchargement alternatif plutôt qu'à partir du service intranet de mise à jour.	ultatif afi tir d'un s	in de erveur de	
Sélectionnez le comporter	ment du proxy pou	r le client Windows Update pour la	dé Si vous sélectionnez le statut Activé. le client Mises à jour automatiques se co	nnecte a	u service	
jour :	ou outino pour d	itastas las misas à inus (nas défaut)	intranet Microsoft Update spécifié (ou au serveur de téléchargement alternatif), pl Windows Update, pour rechercher les mises à jour et les télécharger, l'activation d	utôt qu'à de ce par	amètre	
ouiser uniquement le pro	oxy systeme pour de	recter les mises a jour (par deraut)	évite aux utilisateurs au sein de votre organisation de devoir passer par un pare-fer mises à jour et vous permet de tester les mises à jour avant de les déployer.	u pour ob	btenir les	
			Si vous sélectionnez le statut Désactivé ou Non configuré et que le service Mi automatiques n'est pas désactivé par une stratégie ou une préférence utilisateur, l automatiques se connecte directement au site Windows Update sur Internet.	ses à jour e client N	r ⁄lises à jou	ır
<			Le serveur de téléchargement alternatif configure l'agent Windows Update po téléchargement des fichiers à partir de ce serveur de téléchargement alternatif plu	bur le tôt qu'à j	partir du	~
			OK An	nuler	Appliqu	uer



Activer le paramètre « Configuration du service Mises à jour automatiques » puis renseigner les options suivantes :

- 1. Activer le paramètre
- 2. Choisir « 4 Téléchargement automatique et planification des installations »
- 3. Définir le jour de l'installation
- 4. Définir l'heure souhaitée

Terminer par **Appliquer** puis **OK**.

Configuration of	du service Mises à jour a	automatiques	Paramètre précédent	Paramètre suivant		
○ Non configuré	Commentaire :					
O Désactivé						
	Pris en charge sur :	Windows XP Profess Option 7 uniquemen	ionnel Service Pack 1 ou au nt prise en charge sur les serv	minimum Windows 2000 Serveurs ou au moins édition Wi	vice Pack 3 ndows Server 2016	
Options :			Aide :			
Configuration de la	mise à jour automatiqu	e:	A Indique impor	ue si l'ordinateur doit recevoir rtants via le service Mises à jo	les mises à jour de sécurité et d'aut ur automatiques de Windows.	tres téléchargements
4 - Téléchargement	t automatique et planifi	cation des installations	i Pama	roue : cette stratégie pe s'app	lique par à Windows PT	
Les paramètres suiv	ants ne sont nécessaire	es et ne s'appliquent q	ue si l'option 4 e	ique i cette strategie ne s app	inque pas a minuows kri	
Installer durant la	a maintenance automat	ique	Ce par	ramètre de stratégie vous per dinateur. Si le service est activ	met de spécifier si les mises à jour a vé yous devez sélectionner l'une de	automatiques sont activées sur
Jour de l'installation	n planifiée : 6 - Tous	s les vendredis	- de stra	atégie de groupe :	in the second second second second	s quone opnons au poremene
Heure de l'installation	on planifiée : 18:00	~	2 =	Avertir avant de télécharger e	et d'installer des mises à jour.	
Si vous avez sélecti jour de l'installation limiter l'exécution o des options ci-des	ionné « 4 – Télécharger n planifiée et que vous des mises à jour de mar sous :	nent automatique et p avez spécifiez une plan nière hebdomadaire, b	planification des Lors ification, vous p ihebdomadaire c Updat	sque Windows trouve des mis teurs que des mises à jour so te, les utilisateurs peuvent télé	ses à jour s'appliquant à l'ordinateu nt prêtes pour le téléchargement. A écharger et installer les mises à jour	r, un message indique aux près avoir accédé à Windows disponibles.
Chaque semaine	f		3 = lorsqu	(Valeur par défaut) Télécharg J'elles sont prêtes pour l'insta	er automatiquement les mises à jou llation	ur et avertir l'utilisateur
Première semain	e du mois		Win	ndows trouve des mises à jour	r s'appliquant à l'ordinateur et les té	élécharge en arrière-plan
Deuxième semair	ne du mois		(l'utilis termir	sateur n'est ni averti ni interro nés, un message indique aux	ompu au cours du processus). Une f utilisateurs que les mises à jour son	lois les téléchargements t prêtes à être installées. Après
Troisième semain	ne du mois		avoira	accédé à Windows Update, le	s utilisateurs peuvent les installer.	
Quatrième semai	ine du mois		4 = ci-des	Télécharger automatiquemer isous.	nt les mises à jour et les installer sele	on la planification spécifiée
			Y Lor	sque « Automatique » est séle	ectionné comme heure d'installatio	n planifiée Windows vérifie





Activer simplement le paramètre « **Ne pas se connecter à des emplacements Internet Windows Update** ».

Une fois activé, cliquer sur Appliquer puis OK.



La GPO est désormais prête




Information - Faire remonter un poste dans la console WSUS

Pour que le serveur ou client apparaisse dans la console WSUS, suivre les étapes suivantes :

- 1. Ouvrir l'invite de commandes sur la machine concernée.
- 2. Exécuter la commande : gpupdate /force pour forcer l'application de la GPO.
- **3.** Redémarrer la machine.
- 4. Aller dans Paramètres > Mises à jour et sécurité.

Si la GPO est bien appliquée, Windows Update indiquera qu'un serveur intranet est utilisé pour la détection des mises à jour :

Windows Update

*Votre organisation gère certains paramètres Afficher les stratégies de mise à jour configurées

En cliquant sur « Afficher les stratégies de mise à jour configurées », on peut visualiser les paramètres définis par la GPO appliquée.

Stratégies définies sur votre appareil

Télécharger automatiquement les mises à jour et m'avertir lorsqu'elles sont prêtes à être installées Source : Administrateur Type : Stratégie de groupe

Définir les options de mise à jour automatique Source : Administrateur Type : Stratégie de groupe



Mise en place d'une politique de mot de passe complexe pour le service IT

Créer une GPO nommée « MDP Admins » sur l'UO ciblée, puis l'éditer.

Chemin à suivre :

Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Paramètres de sécurité > Stratégies de comptes > Stratégie de mot de passe.

🗸 👰 Configuration ordinateur
🗸 🚞 Stratégies
> 📔 Paramètres du logiciel
🗸 🚞 Paramètres Windows
> Stratégie de résolution de noms
🖹 Scripts (démarrage/arrêt)
> 📻 Imprimantes déployées
🗸 🖥 Paramètres de sécurité
🗸 📑 Stratégies de comptes
> 📑 Stratégie de mot de passe

Le service informatique disposant de droits étendus, il est essentiel de renforcer la sécurité de leurs accès, notamment en imposant une complexité accrue des mots de passe.

Définir alors les contraintes suivantes :

🗓 Durée de vie maximale du mot de passe	92 jours
📖 Durée de vie minimale du mot de passe	1 jours
📖 Enregistrer les mots de passe en utilisant un chiffrement rév	Non défini
📖 Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité	Activé
🗓 Longueur minimale du mot de passe	14 caractère(s)



Configuration du mappage de lecteurs réseau

Depuis l'UO Cible, clic droit > *Créer un objet GPO dans ce domaine et le lier ici...* Nommer la GPO **ADM_MAPPAGE**, puis clic droit dessus > **Modifier**

Parcours à suivre :

Configuration utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteur



Dans la section Mappages de lecteur, clic droit > Nouveau > Lecteur mappé.





Dans la configuration du lecteur réseau, il suffit d'indiquer l'emplacement du partage, un nom lisible pour l'utilisateur et une lettre pour le lecteur. Aucun réglage n'est nécessaire dans l'onglet « Commun ». Cette méthode sera reprise pour les autres services.

Nouvelles	Nouvelles propriétés de Lecteur				
Général	Commun				
_	Action :	Mettre à jour	~		
Emplace	ment:	\\SRV-FILE\Administration			
Reconne	cter : 🗹	Libeller en tant que : Administration			
Lettre de lecteur O ^{Utiliser} le premier disponible, en commençant à :					
Se con	inecter en t	ant que (facultatif)			
Nom d'i	utilisateur : Г		- 11		
Mot de	passe :	Confirmer le mot de passe			
Masquer/Afficher ce lecteur Masquer/Afficher tous les lecteurs Aucune modification Masquer ce lecteur Afficher ce lecteur Afficher ce lecteur Masquer tous les lecteurs Afficher ce lecteur Afficher tous les lecteurs Masquer tous les lecteurs Afficher tous les lecteurs Masquer tous les lecteurs Masquer tous les lecteurs Masquer tous les lecteurs Masquer tous les lecteurs Masquer tous les lecteurs Masquer tous les lecteurs Masquer tous les lecteurs Masquer tous les lecteurs Masquer tous les lecteurs Masquer tous les lecteurs Masquer tous les lecteurs Masquer tous les lecteurs Masquer tous les lecteurs Masquer tous les lecteurs 					
	0	K Annuler Appliquer Aide			



Installation d'un .MSI

Cette procédure peut être utilisée pour l'installation de n'importe quel fichier .MSI. Dans notre cas, il s'agit d'installer l'agent **Zabbix**, un outil de supervision qui permet de surveiller l'état des machines (CPU, RAM, services, etc.) depuis un serveur central.

Commencer par télécharger l'agent compatible avec votre environnement (système, architecture, version) depuis le site officiel : <u>https://www.zabbix.com/download_agents</u>

છ OS DISTRIBUTION OS VERSION HARDWARE ZABBIX VERSION ENCRYPTION PACKAGING amd64 7.2 MSI Windows Any OpenSSL i386 7.0 LTS Linux No encryption Archive macOS 6.2 AIX 6.0 LTS FreeBSD 5.4 OpenBSD 5.2 Solaris 5.0 LTS 4.4 4.2 4.0 LTS 3.0 LTS

Une fois l'agent Zabbix téléchargé, il faut le placer dans un répertoire accessible à tous les postes du domaine.

Dans notre cas, un dossier partagé a été créé dans **SYSVOL**, à la racine du domaine, afin de centraliser l'accès au fichier d'installation.

cii raita	iye Antonaye			-
۱ 📙 ک Ré	seau > SRV-AD-01 > sysvol > supformation.lar	i> ∼č	Rechercher dans :	supformati ,C
	Nom	Modifié le	Туре	Taille
ide		03/05/2025 02:29	Dossier de fichiers	
*	scripts	02/05/2025 15:53	Dossier de fichiers	
rgement: 🖈	zabbix_agent2-7.0.12-windows-amd64-o	03/05/2025 03:16	Package Windows	16 636 Ko
ents 🚿				



L'agent ayant été déposé, ouvrez le Gestionnaire de stratégie de groupe.

Créez une nouvelle GPO, que nous nommerons dans notre cas : « Zabbix Agents ».



Une fois la GPO créée, cliquez sur **"Modifier", puis accédez à : Configuration de l'ordinateur >** Stratégies > Paramètres du logiciel > Installation de logiciel.

Ensuite, faites un clic droit dans le panneau de droite et sélectionnez Nouveau > Package...

 Mot de passe Panneau de co WSUS - Liaison Zabbix Agents 	nfiguration des postes clier	Filtrage de sécurité Les paramètres dans ce GPO	s'appliquent u	
🚔 Filtres WMI	Modifier			
🛅 Objets GPO Starter	État GPO		>	
 Stratégie Zabbix Configuratio Stratégies Paran Paran Paran Modé 	Agents [SRV-AD n ordinateur ; nètres du logicie stallation de log nètres Windows les d'administra	o-01.SUPFORMAT Nom iciel Nouveau	>	Versior Aucun élér





Renseignez ensuite le chemin UNC du répertoire contenant le fichier de l'agent, sélectionnez le fichier MSI, puis cliquez sur "**Ouvrir**".

Cochez l'option "Attribué", puis validez en cliquant sur "OK".

Déploiement du logiciel	\times
Sélectionnez le type de déploiement :	
O Publié	
Attribué	
○ Avancé	
Sélectionnez cette option pour assigner l'application sans modification.	
OK Annuler	

Une fois l'ajout effectué, le package apparaîtra dans la section d'installation des logiciels. Il ne reste plus qu'à lier la GPO à l'unité d'organisation (UO) contenant les serveurs Windows.

L'agent Zabbix sera alors automatiquement installé sur les serveurs de l'UO. En cas de noninstallation, exécutez la commande gpupdate /force pour forcer l'application de la stratégie.





Configuration des serveurs Linux

Samba (serveur de fichiers)

3.0) Intégration d'un serveur Samba au domaine et mise en place de partages réseau accessibles depuis Windows

Nous allons utiliser la machine **SRV-FILE** (Ubuntu 22.04) comme serveur de fichiers, en y déployant le service Samba et en l'intégrant au domaine Active Directory.

Device Memory	Summary 4 GB	Connected
Processors	2 20 GB	Connect at power on
CD/DVD (SATA)	Using file C:\Users\bapti\Des LAN Segment	Network connection O Bridged: Connected directly to the physical network
단 USB Controller 다 Sound Card	Present Auto detect	Replicate physical network connection state
	Auto detect	Host-only: A private network shared with the host
W VIRUAI MACHINE WIZARO Select a Guest Operating System Which operating system will be	n installed on this virtual machine?	O Custom: Specific virtual network VMnet0 ✓
lest operating system		LAN segment: Ian01.Jan
) Microsoft Windows		
) VMware ESX) Other		LAN Segments Advanced.
rsion		
buntu 64-bit	¥	





Lors du démarrage de l'installateur Ubuntu Server, sélectionnez la langue souhaitée à l'aide des flèches du clavier, puis validez avec **Entrée**. Dans notre cas, nous choisissons "**Français**".

[Asturianu [Bahasa Indonesia [Català [Deutsch [English	▶] ▶] ▶] ▶]
[English (OK) [Español	;
[Français	▶]
[Galego	▶]
[Hrvatski	▶]
[Latviski	•]
[Lietuviškai	•]
L Magyar	•
[Nederlands	•
[Norsk bokmal	•
L OCCITAN	• J
L POISKI L Pontuguês	
[Purtugues	
E Suomaka	
L SVENSKA L Čočtipo	
[Ελλομικά	
E EANIPERA E E BARRERA	
[веларуская [Висский	
[Vrnajuckya	

Lorsque l'installateur propose une mise à jour, sélectionnez l'option "**Continuer sans mettre à jour**" afin de démarrer immédiatement l'installation avec la version actuelle.







Sélectionnez "**Ubuntu Server**" (option par défaut) afin d'installer l'environnement standard avec l'ensemble des paquets nécessaires pour un usage classique



Le serveur est configuré en DHCP afin de simplifier l'installation. Si besoin, l'adresse IP pourra être fixée ultérieurement.



Aucune configuration de proxy n'est requise dans notre environnement.







- Laisse l'option "Utiliser un disque entier" sélectionnée 🗸
- Laisse cochée "Set up this disk as an LVM group" 🗸
- **Ne coche pas** l'option de chiffrement avec LUKS (sauf si tu veux du chiffrement, ce qui n'est pas utile ici)

Puis tu continues avec **"Entrée"** ou descends jusqu'à **"Terminé"** (qui viendra après confirmation).





La configuration est confirmée en sélectionnant l'option "Terminé"

SOMMAIRE DU SYSTÈME D	E FICHIER	S				
POINT DE MONTAGE [/ [/boot	TAILLE 10.000G 1.771G	TYPE new ext4 new ext4	TYPE DE nouveau nouveau	PÉRIPHÉRIQUE LVM logical vo partition de d	lume ► isque local ►]]
DISQUES DISPONIBLES						
PÉRIPHÉRIQUE [ubuntu–vg (nouveau) espace libre				TYPE LVM volume gra	TAILLE DUD 18.2220 8.2220	i ►] i ►
[Create software RAI [Create volume group	D (md) ► (LVM) ►					
PÉRIPHÉRIQUES UTILISÉ	s					
PÉRIPHÉRIQUE [ubuntu–vg (nouveau) ubuntu–1v nouve	au, to be	formatted	as ext4,	TYPE LVM volume gro mounted at /	TAILLE 0up 18.2220 10.0000	G ►] G ►
[/dev/sda partition 1 nouve partition 2 nouve partition 3 nouve	au, BIOS au, to be au, PV of	grub space formatted LVM volum	r as ext4, e group ι	disque local , mounted at /bo ubuntu-vg	20.0000 1.0000 pot 1.7710 18.2250	
				[Iermi [Rétab [Retou	né]	



Le compte administrateur anadmin a été créé avec les droits sudo. Le nom d'hôte de la machine a été défini sur **srv-file**, conformément au plan d'adressage.

Enter the username and password password is still needed for su	you will use to log in to the system. You can configure SSH access on a later screen, but a do.
Votre nom :	admin
Your servers name:	srv-file The name it uses when it talks to other computers.
Choisir un nom d'utilisateur :	anadmin
Choisir un mot de passe :	жжж
Confirmer votre mot de passe:	XXXXX

Le serveur OpenSSH est installé afin de permettre un accès distant sécurisé. L'authentification par mot de passe est activée pour l'utilisateur anadmin.





Aucun paquet snap supplémentaire n'a été sélectionné à cette étape. Les composants nécessaires seront installés manuellement après l'installation selon les besoins.

l micnok ⁰ c	cononicol.	Kubannatae fan wanketatiene and annlieneae	
] microkos	peytcloud/	Next loud Source - A set form for all unun data	
] mexicioda	vet7	Neer-Source kenten	
l kata_containers	katacontainers/	open-source canban Build lightweight VMs that seemlessly plug into the containers ecosystem	
] docker	caponical/	Dacker container runtime	
l canonical_livenatch	canonical/	Canonical Livenatch Client	
] convetchat_server	pocketchat.	Packet Chat carvan	
] mosquitto	mosquittov	Foline Moseuitto MOTT broken	
] mosquitto	caponical/	Resilient kul-value store hu CoreOS	
] nowershell	canonical/	PowerShell for every sustemi	
] sahnzhd	safihre	SABnohd	
] wormbole	snancrafters	det things from one computer to another safelu	•
l aus-cli	ausv	Iniversal Command Line Interface for Amazon Web Services	
] google_cloud_sdk	google-cloud-sdk√	Google Cloud SDK	•
l sicli	softlauer	Buthon based Softlauer APT Tool.	•
1 doct1	digitalocean√	The official DivitalOcean command line interface	•
l nostgresaliù	cmdv	PostgreSQL is a nowerful, open source object-relational database sustem.	•
1 heroku	heroku⁄	CLI client for Heroku	•
l keepalived	keepalived-project/	High availability VRRP/BED and load-balancing for Linux	•
1 prometheus	canonical⁄	The Prometheus monitoring system and time series database	•

Installation complete!

Une fois l'installation terminée, vous pouvez redémarrer le système afin de finaliser le déploiement et accéder à votre nouveau serveur.





Ajout du serveur samba au domaine

Avant d'ajouter le serveur Samba au domaine, commencez par mettre à jour la machine en exécutant les commandes suivantes :

anadmin@srv–file:~\$ sudo apt update && sudo apt upgrade	
Préparation du dépaquetage de/06-open-iscsi_2.1.5-lubuntu1.1_amd64.deb Dépaquetage de open-iscsi (2.1.5-lubuntu1.1) sur (2.1.5-lubuntu1) Préparation du dépaquetage de/07-distro-info-data_0.52ubuntu0.9_all.deb Dépaquetage de distro-info-data (0.52ubuntu0.9) sur (0.52ubuntu0.7) Préparation du dépaquetage de/08-ubuntu0.9) sur (0.52ubuntu0.7) Préparation du dépaquetage de/08-ubuntu-pro-client-l10n_35.lubuntu0~22.04_amd64.deb Dépaquetage de ubuntu-pro-client-l10n (35.lubuntu0~22.04) sur (33.2~22.04) Préparation du dépaquetage de/09-ubuntu-pro-client_35.lubuntu0~22.04_amd64.deb	
Progression : [28%] [####################################	

Patientez...

Ensuite, installez les paquets nécessaires à l'intégration du serveur Samba au domaine à l'aide de la commande suivante :

anadmin@srv-file:~\$ sudo apt install samba krb5-user winbind libpam-winbind libnss-winbind smbclient

Poursuivre en configurant Kerberos dans le fichier /etc/krb5.conf.

Kerberos joue un rôle central dans l'intégration du serveur au domaine Active Directory. Il fournit un mécanisme d'authentification sécurisé permettant à l'AD de valider les identifiants des utilisateurs. La configuration correcte de ce service est donc essentielle.

anadmin@srv–file:~\$ sudo nano /etc/krb5.conf__





Le fichier /etc/krb5.conf a été configuré pour intégrer le domaine SUPFORMATION.LAN, avec le contrôleur srv-ad-01.supformation.lan défini comme KDC et serveur Kerberos.



Passons maintenant à la configuration de Samba en accédant au fichier de configuration suivant :

anadmin@srv–file:~\$ sudo nano /etc/samba/smb.conf

Mettre votre mot de passe admin puis ENTER.





Correction de la configuration Samba pour intégrer le serveur au domaine Active Directory SUPFORMATION.LAN en mode sécurité ADS.

GNU nano 6.2 /etc/samba/smb.conf * [global] workgroup = SUPFORMATION security = ADS realm = SUPFORMATION.LAN domain master = no local master = no preferred master = no idmap config * :_backend = tdb idmap config * : range = 10000-20000 template shell = /bin/bash winbind use default domain = true winbind offline logon = false winbind nss info = rfc2307 winbind enum users = yes winbind enum groups = yes [homes] comment = Home Directories browseable = no writable = yes

Validation de la configuration Samba réussie avec testparm : le serveur est prêt à rejoindre le domaine en tant que membre (ROLE_DOMAIN_MEMBER).

anadmin@srv-file:~\$ sudo testparm Load smb config files from /etc/samba/smb.conf Loaded services file OK. Weak crypto is allowed Server role: ROLE_DOMAIN_MEMBER Press enter to see a dump of your service definitions



Résultat du fichier **smb.conf** une fois correctement configuré et validé via testparm.



Création du fichier user.map pour mapper l'utilisateur root local à l'administrateur AD.

anadmin@srv-file:~\$ sudo nano /etc/samba/user.map_

Dans le fichier fraîchement créé, y renseigner la ligne suivante :



Il ne reste plus qu'à rejoindre le domaine SUPFORMATION à l'aide de la commande suivante, qui nécessite le mot de passe du compte Administrateur du domaine :







Une fois lié au domaine, configurer Winbind en modifiant le fichier /etc/nsswitch.conf afin d'intégrer la résolution des utilisateurs et groupes du domaine.

anadmin@srv_file:~\$ sudo nano /etc/nsswitch.conf_

Faire la configuration ci-dessous dans le fichier /etc/nsswitch.conf pour activer la résolution des utilisateurs et groupes du domaine via Winbind.

GNU nano 6.2	/etc/nsswitch.conf *
# /etc/nsswitc	h.conf
#	
<pre># Example conf.</pre>	iguration of GNU Name Service Switch functionality.
# If you have	the 'glibc-doc-reference' and 'info' packages installed, try:
# `info libc "	Name Service Switch"' for information about this file.
passwd:	compat winbind
group:	compat winbind
shadow:	compat_
gsnadow:	TILES
hosts:	files dns
networks:	files
protocols:	db files
services:	db files
ethers:	db files
rpc:	db files
netgroup:	nis

Pour finir, il faudra configurer PAM afin de permettre l'authentification des utilisateurs du domaine sur le système.





Et cocher la case suivante si ce n'est pas déjà fait : "Winbind NT/Active Directory authentication".

Configuration de PAM Les modules d'authentification PAM déterminent la façon do l'authentification, les autorisations et les changements o de configurer des actions supplémentaires à effectuer au o Certains paquets de modules PAM fournissent des profils qu ajuster automatiquement le comportement de toutes les appl présentes sur le système. Veuillez indiquer lequel de ces autoriser. Profils PAM à activer : [*] Unix authentication [*] Winbind NT/Active Directory authentication [*] Kegister user sessions in the systemd control group [] Create home directory on login	ont le système gère de mots de passe. PAM permet aussi démarrage des sessions utilisateur. Di peuvent être utilisés pour lications utilisant PAM qui sont comportements vous voulez
[] Create nome directory on login [*] Inheritable Capabilities Management	
<0k>	<cancel></cancel>

Pour s'assurer que les configurations sont bien prises en compte, redémarrer les services suivants :

```
anadmin@srv-file:~$ sudo systemctl restart smbd winbind_
```



Une petite vérification afin de s'assurer que la liaison au domaine est bien fonctionnelle peut être effectuée avec les commandes suivantes :

anadmin@srv-file:~\$ wbinfo -g
ordinateurs du domaine
controleurs de domaine
administrateurs du schema
administrateurs de l'entreprise
editeurs de certificats
admins du domaine
utilisateurs du domaine
invités du domaine
propriétaires créateurs de la stratégie de groupe
serveurs ras et ias
groupe de réplication dont le mot de passe rodc est autorisé
groupe de réplication dont le mot de passe rodc est refusé
contrôleurs de domaine en lecture seule
contrôleurs de domaine d'entreprise en lecture seule
contrôleurs de domaine clonables
protected users
administrateurs clés
administrateurs clés enterprise
dnsadmins
dnsupdateproxy
utilisateurs dhcp
administrateurs dhcp
administrateur locaux

anadmin@srv–file:~\$ wbinfo –u administrateur invité krbtgt baptiste

Comme vu ci-dessus, les groupes ainsi que les utilisateurs présents dans le domaine sont désormais visibles depuis le serveur Samba, confirmant le bon fonctionnement de l'intégration.

LECCE Baptiste

BTSSID.



BTS^{SID.}

Créer un partage avec Samba

Débuter en créant le répertoire dans lequel le partage se trouvera avec la commande suivante :

anadmin@srv-file:~\$ mkdir -p /srv/DATAS_

Refus de permission lors de la création du dossier, ce qui a nécessité l'utilisation de sudo, puis une vérification avec ls -ld a confirmé que le dossier /srv/DATA a bien été créé avec les droits par défaut.

anadmin@srv-file:~\$ mkdir -p /srv/DATAS mkdir: cannot create directory '/srv/DATAS': Permission denied anadmin@srv-file:~\$ sudo mkdir –p /srv/DATA anadmin@srv-file:~\$ ls-ld /srv/DATA ls–ld: command not found anadmin@srv-file:~\$ ls -ld /srv/DATA drwxr-xr-x 2 root root 4096 mai 3 15:02 /srv/DATA

Une fois le dossier créé, on lui attribue le propriétaire root et le groupe **IT** du domaine Active Directory afin de contrôler les accès.

Il faudra également appliquer les permissions 2770 au répertoire afin de garantir un contrôle d'accès strict.

anadmin@srv-file:~\$ sudo chmod -R 2770 /srv/DATA_





Il est maintenant possible de déclarer le partage Samba en éditant le fichier de configuration /etc/samba/smb.conf à l'aide de la commande ci-dessous.

anadmin@srv-file:~\$ sudo nano /etc/samba/smb.conf

Ajouter la configuration ci-dessous dans le fichier smb.conf pour définir le partage Samba. Adapter le nom du partage, le chemin et les groupes selon les besoins :



Redémarrer les services Samba afin d'appliquer les modifications apportées au fichier smb.conf.

```
anadmin@srv-file:~$ sudo systemctl restart smbd nmbd winbind
```

Les services Samba ont été redémarrés avec succès, et les droits sur le répertoire /srv/DATA confirment que le groupe IT dispose des permissions de lecture et d'écriture, avec héritage activé grâce au setgid.

```
anadmin@srv-file:~$ sudo systemctl restart smbd nmbd winbind
anadmin@srv-file:~$ ls -ld /srv/DATA
drwxrws--- 2 root it 4096 mai 3 15:02 /srv/DATA
```





N'oubliez pas de renseigner une adresse IPv4 statique pour votre machine, **basée sur le plan d'adressage défini dans votre infrastructure**, afin d'éviter tout conflit ou perte de connectivité liée au DHCP.



Accès au partage Samba depuis le client Windows

Se rendre sur le poste client Windows avec un compte appartenant au groupe de sécurité défini lors de la création du partage Samba, puis ouvrir l'explorateur de fichiers.

Dans l'explorateur, faire un clic droit sur **Ce PC**, puis sélectionner **Ajouter un emplacement** réseau.







Suivant > Suivant puis renseigner l'adresse réseau du partage Samba, en utilisant l'adresse IP actuelle du serveur (même en DHCP), par exemple : \\192.168.100.101\DATA\ dans notre cas.

Adresse réseau ou Internet :		
\\192.168.100.101\DATA\	~	Parcourir
Voir des exemples		

Un nom par défaut sera attribué au raccourci réseau ; vous pouvez le modifier selon votre besoin, puis cliquer sur **Suivant**.

Entrez le nom de cet emplacement réseau :

ſ	data (192.168.100.101 (Samba 4.15.13-Ubuntu))
- L	

Entrez le nom	de cet emplacement réseau :
DATA	

	Suivant	Annuler
--	---------	---------

L'emplacement réseau sera ajouté avec succès.







Se rendre dans le partage DATA, puis effectuer un test en créant un fichier pour vérifier les droits d'écriture.







Et si l'on souhaite être pointilleux, il est possible de tester l'accès avec un utilisateur qui ne fait pas partie du groupe de sécurité : l'accès au partage devra alors être refusé.

Il ne reste plus qu'à reproduire cette méthode pour mettre en place les autres partages selon les besoins.

d'identification		
Accès refusé.		
ОК	Annuler	

Serveur de monitoring

Zabbix - Solution de supervision et de monitoring

3.1) Installation de Zabbix et déploiement des agents sur les machines Windows et Ubuntu

C'est à ce moment que la VM **SRV-MONITORING**, basée sur Ubuntu 22.04, entre en jeu. Elle devra disposer d'un accès à Internet pendant l'installation de la solution Zabbix.

Installation de Zabbix

En premier lieu, mettre à jour les paquets logiciels installés sur le système en exécutant la commande suivante :

sudo apt update && sudo apt upgrade -y



Une fois le système mis à jour, commencer par installer le référentiel officiel de Zabbix à l'aide des commandes suivantes :

```
wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb
sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb
sudo apt update
```

Poursuivre en installant le serveur Zabbix, son interface web (frontend) ainsi que l'agent, à l'aide de la commande suivante :

sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent



Maintenant, créer une base de données initiale pour Zabbix ainsi qu'un utilisateur dédié avec les droits nécessaires.

MariaDB a été installée sur la machine à l'aide de la commande suivante :

sudo apt install mariadb-server -y

Puis,

sudo mysql -uroot -p





Votre mot de passe, puis :

CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;

CREATE USER zabbix@localhost IDENTIFIED BY 'UnMotDePasseFortlci';

GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO zabbix@localhost;

SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;

QUIT;



Sur le serveur Zabbix, importer les données initiales dans la base de données à l'aide de la commande ci-dessous, puis saisir le mot de passe défini précédemment pour l'utilisateur zabbix lorsque cela est demandé.

zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 - uzabbix -p zabbix





Désactiver l'option log_bin_trust_function_creators en se reconnectant à MariaDB avec les droits root et en exécutant la commande suivante.

mysql -uroot -p SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0; QUIT;

Maintenant, configurer la base de données pour le serveur Zabbix en renseignant les informations de connexion dans le fichier de configuration prévu à cet effet.



Démarrer les processus du serveur et de l'agent Zabbix avec la commande suivante, puis les activer au démarrage du système :

sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2





La suite de la configuration s'effectue depuis l'interface web du serveur Zabbix. L'URL par défaut est : **http://<adresse-ip-du-serveur>/zabbix**

Lors de l'accès à l'interface, la première page affichée permet de sélectionner la langue. Choisir la langue souhaitée, puis cliquer sur **Prochaine étape**.

Bienvenue	
Vérification des prérequis	
Configurer la connexion à la base de données	Bienvenue dans
Paramètres	
Résumé pré-installation	Johniv 6 /
Installer	Zabbix 0.4
	Langane nar défault Erançais (fr. ED)

Prochaine éta



À cette étape, une vérification automatique des prérequis est effectuée. Il suffit de cliquer sur '**Prochaine étape**' pour continuer.

		Valeur actuelle	Requis	
Bienvenue Vérification des prérequis	Version de PHP	8.1.2-1ubuntu2.21	7.4.0	ОК
	Option PHP "memory_limit"	128M	128M	ОК
Configurer la connexion à la base de données	Option PHP "post_max_size"	16M	16M	ОК
Paramètres	Option PHP "upload_max_filesize"	2M	2M	ОК
Résumé pré-installation	Option PHP "max_execution_time"	300	300	ОК
installer	Option PHP "max_input_time"	300	300	OK
	support de bases de données par PHP	MySQL		ОК
	bcmath pour PHP	sur		ОК
	mbstring pour PHP	sur		ок
	Option PHP "mbstring.func_overload"	inactif	inactif	OK



Renseigner les paramètres de connexion à la base de données comme ci-dessous, puis cliquer sur **'Prochaine étape'**. Le mot de passe à saisir correspond à celui défini lors de la création de la base de données initiale sur le serveur Zabbix.

	Veiullez créer la base de données manuellem sur le bouton "Prochaine étape" quand c'est fa	ent et configure ait.	r les paramètres	de connexion. Appuyez	
Bienvenue					
Vérification des prérequis	Type de base de données	MySQL ~	•		
Configurer la connexion à la base de données	Hôte base de données	localhost			
Paramètres	Port de la base de données	0	0 -	utiliser le port par défai	
Résumé pré-installation	Nom de la base de données	zabbix			
Installer					
	Stocker les informations d'identification dans	Texte brut	Coffre HashiCo	rp Coffre CyberArk	
	Utilisateur	zabbix			
	Mot de passe	•••••	•••••		
	Chiffrement TLS de la base de données	La connexion r fichier socket ((Windows).	ne sera pas chiffr sous Unix) ou de	ée car elle utilise un la mémoire partagée	



Ci-contre, renseigner les éléments suivants :

- 1. Le nom du serveur Zabbix,
- 2. Le fuseau horaire,
- Le thème de l'interface.
 Puis cliquer sur Prochaine étape pour continuer.

ZABBIX	Paramètres				
	Nom du serveur Zabl <mark>i</mark> x	SRV-ZABBIX			
Bienvenue	Fuseau horaire par défaut	(UTC+02:00) Europe/Paris	3		
	Thème par défaut	Sombre ~			
Résumé pré-installation					
Installer					
				Retour	Prochaine étap



Ici, l'avant-dernière étape présente un récapitulatif de la configuration réalisée. Vérifier les informations, puis cliquer sur **Prochaine étape** pour finaliser l'installation."

	Resume pre-installation								
	Veuillez vérifier les paramètres de configuration. étape" ; sinon, le bouton "Retour" pour changer	Si tout est correct, appuyez sur le bouton "Prochaine les paramètres.							
	Type de base de données	MySQL							
Verification des préreguis	Sonnur hara da dannàar	lacellast							
	Serveui base de donnees	ite a							
	Port de la base de données	defaut							
		zabbix							
	Utilisateur base de données zabbix								
nstaller									
		false							
		SRV-ZABBIX							





Nous pouvons désormais établir une première connexion à l'interface web de Zabbix.



Une fois connecté à l'interface Zabbix, l'outil de supervision offre une vue centralisée riche en informations via son tableau de bord.

ZABBIX « S		Global view	w										? Editer le tableau de bord 📃
SRV-ZABBIX	.												
	5	Top hosts by CPU utilization					information système						
Tableaux de bord						5505	Dae	Parami				Valeur Détails	
Surveillance ·		Aucune donnée trouvée.					Zabbix server		Le serveur Zabbix est en cours d'exécution			Non	00-44
🖧 Services ·							Values per second	Nombre	Nombre d'hôtes (activé/désactivé)				23:11
≡ Inventaire -	<i></i>						Ne		Nombre de modèles				
									Nombre d'éléments (activés/désactivés/non supportés)			Paris	
Kapports									Nombre de déclencheurs (activésidésactivés [problémaiok]) Nombre d'utilisateurs (en ligne)				
Alertes ~		Dienonihilité de l'hôte			Pannmana savair natiisa noivatas vaaire natisaanna			Carte déographique					
怨 Utilisateurs ,												Deugengrives (nate	
Administration •		0 Disponible	0 Non disponible	1 Inconnu	1 Total	0 Désast	D re Haut	0 Moyen	0 Avertissement	0 Information	0 Non classó		V C
		Current prob	lems										(PI
		Tampa Into Hitle Probléme Selvénté Durbe Achaltser Action Aucune donnée trouvée.									2.0	Alige Q	
												Harupe Proz. Na	Riga a ¹ -Lafet 6 Open Sheet Rap contribution




L'une des premières actions à réaliser est la création d'un nouvel utilisateur avec les droits « Administrateurs », en se rendant dans : Utilisateurs > Utilisateurs > Créer un utilisateur. Dans notre cas, l'utilisateur **anadmin** a été créé.

Utilisateur Média Permission	s	
* Nom d'utilisateur	anadmin	
Prénom		
Nom de famille		
Groupes	Zabbix administrators × taper ici pour rechercher	Sélectionner
* Mot de passe 🤋	•••••	
* Mot de passe (une autre fois)		
	Le mot de passe n'est pas obligatoire pour le type d'authentification non interne.	
Langue	Valeur système par défaut 🗸 🕴	
Fuseau horaire	Valeur système par défaut: (UTC+02:00) Europe/Paris 🗸 🗸	
Thème	Valeur système par défaut 🛛 🗸	
Connexion automatique		
Auto-déconnexion		
* Rafraîchir	30s	
* Lignes par page	50	
URL (après connexion)		
	Ajouter Annuler	

ļ	Admin	Zabbix	Administrator	Super admin role	Internal, Zabbix administrators	Oui (03/05/2025 23:18:13)		Activé	Désactivé	Activ
ļ	anadmin			Super admin role	Zabbix administrators		Valeur système par défaut	Activé	Désactivé	Activ
				Guest role	Disabled, Guests, Internal				Désactivé	Dés
										Affic





3.2) Configuration des agents dans la console d'administration Zabbix

Pour procéder à l'installation de l'agent Zabbix sur les machines à superviser, commencer par récupérer l'installateur précédemment déposé sur le partage réseau.







Dans cette étape, renseigner l'adresse IP du serveur Zabbix (dans notre cas **192.168.100.102**) afin que l'agent puisse communiquer avec lui.

赠 Zabbix Agent 2 (64-bit) v7.	0.12 Setup
Zabbix Agent 2 service Please enter the informatio	n for configure Zabbix Agent 2
Host name:	SRV-AD-01
Zabbix server IP/DNS: Agent listen port: Server or Proxy for active checks:	192. 168. 100. 102 10050 127.0.0.1 Enable PSK Add agent location to the PATH
	Back Next Cancel



Zabbix Agent 2 (64-bit) Setup	-		×
Installing Zabbix Agent 2 (64-bit)	ZA	ABB	X
Please wait while the Setup Wizard installs Zabbix Agent 2 (64-bit).			
Status:			
Back N	ext	Cano	el

Installation d'un agent zabbix sur une machine Ubuntu

Commencer par se rendre sur la page suivante :

https://www.zabbix.com/fr/download?zabbix=6.4&os_distribution=ubuntu&os_version=22.0 4&components=agent&db=&ws=

Une fois sur cette page, sélectionner les informations correspondant à votre environnement.

VERSION DE ZABBIX	OS DISTRIBUTION	VERSION DU SYSTÈME D'EXPLOITATION	ZABBIX COMPONENT	BASE DE DONNÉES	SERVEUR WEB	
6.4	Alma Linux	22.04 (Jammu)	Server, Frontend,			
6.0 LTS	CentOS	22.04 (Janiny)	Agent			
5.0 LTS	Debian	20.04 (Focal)	Ртоху			
7.0 PRE-RELEASE	OpenSUSE Leap	18.04 (Bionic)	Agent			
	Oracle Linux	16.04 (Xenial)	Agent 2			
	Raspberry Pi OS	14.04 (Trusty)	Java Gateway			
	Red Hat Enterprise Linux	-	Web Service			
	Rocky Linux					
	SUSE Linux Enterprise Server					
	Ubuntu]				





En fonction des informations sélectionnées, la configuration proposée variera. Dans notre cas, voici celle à appliquer :

wget <u>https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release 6.4-1+ubuntu22.04 all.deb</u>

sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu22.04_all.deb

sudo apt update

sudo apt install zabbix-agent2

L'agent à bien été installé.

Une fois l'agent installé, exécuter la commande suivante pour accéder au fichier de configuration de l'agent Zabbix :

sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf

Dans le fichier de configuration, modifier les variables ServerActive et Hostname de manière à obtenir ce qui suit :

- ServerActive = adresse IP du serveur Zabbix
- Hostname = nom de l'hôte sur lequel l'agent est installé





Pour finaliser la configuration de l'agent, redémarrer puis activer le service Zabbix Agent avec les commandes suivantes :

sudo systemctl restart zabbix-agent

sudo systemctl enable zabbix-agent

anadmin@srv−file:~\$ sudo systemctl restart zabbix−agent anadmin@srv−file:~\$ sudo systemctl enable zabbix−agent
Synchronizing state of zabbix-agent.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-
install.
Executing: /lib/systemd/systemd–sysv–install enable zabbix–agent

Configuration de l'agent sur la console d'administration zabbix

Commencer par se rendre dans la console d'administration Zabbix. Dans le bandeau de gauche, déplier le menu "**Surveillance**", puis cliquer sur "**Hôtes**" pour accéder à la gestion des permissions.



Ici, cliquer sur "Créer un hôte" pour ajouter une nouvelle machine à superviser.





BTSSID.

Ici, définir une configuration similaire à celle-ci-dessous :

- 1. **Nom de l'hôte** : indiquer le nom exact de la machine sur laquelle l'agent Zabbix a été installé,
- 2. **Modèle et Groupe d'hôtes** : sélectionner un modèle (ex. Linux by Zabbix agent) et un groupe d'hôtes approprié,
- 3. Adresse IP : renseigner l'IP de l'hôte,
- 4. **Description** : ajouter une description pour contextualiser la supervision.

Enfin, cliquer sur "Ajouter".

Nouvel hôte			2 X
Hôte IPMI Tags	Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance		
* Nom de l'hôte	SRV-AD-01		
Nom visible	SRV-AD-01		
Modèles	Windows by Zabbix agent ×	Sélectionner	
	taper ici pour rechercher		
* Groupes d'hotes	taper ici pour rechercher	Selectionner	
Interfaces			
	Agent 192.168.100.10	IP DNS 10050	
Description	Contrôleur de domaine 1		
Surveillé via le provv			
Active			



Retourner dans la sous-catégorie Hôtes.

lci, retrouvez l'ensemble des hôtes configurés et vus par Zabbix. L'hôte **SRV-AD-01**, tout juste ajouté, sera disponible et configurable dans cet espace. Cliquer sur **Tableau de bord** pour obtenir plus de détails concernant cet hôte.

SRV-AD-01 192.168.100.10:10050 ZEX diass: os target windows Activé Dernières données 34 Problems Graphiques 6 Tableaux de bord 3 W	SRV-AD-01 1	192.168.100.10:10050		class: os target: windows	Activé					Web
--	-------------	----------------------	--	---------------------------	--------	--	--	--	--	-----

Ci-dessous, l'interface Zabbix affiche le comportement :

